

# Drukarka fiskalna

System Comarch ERP Altum współpracuje z następującymi modelami drukarek:

- Elzab Mera
- Elzab Omega
- Emar Printo 57T
- Epson TM-T801 FV
- Innova Market
- Novitus
- Posnet Thermal

Parametry umieszczone na zakładce *Drukarka fiskalna* w menu *System* → *Konfiguracja* pozwalają na konfigurację drukarki fiskalnej, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwa jest fiskalizacja dokumentów po stronie systemu, skutkująca wysłaniem wydruku na drukarkę fiskalną.

Plik sterownika : C:\Users\agnieszka.nanjappan\Desktop\v115\_20200330.2\Release\Comarch.B2.DummyPrinter.dll

Model drukarki : Fikcyjna drukarka Port drukarki : COM1

Typ : Standard  Drukuj numer dokumentu

Nazwa : Sterownik fikcyjnej drukarki  Drukuj rabat pozycji

Wersja : 1.0  Loguj kasjera na starcie

Mapowanie : [PL] domyślny  Drukuj faktury fiskalne

Stawka VAT	Symbol fiskalny
A 23%	A
B 8%	B
D 0%	C
E ZW	D
F NP	E
C 5%	F
G 7%	G

Drukuj NIP nabywcy w linii NIP nabywcy (nowe drukarki)

Drukuj oznaczeni kasjera i stanowiska

Identyfikator artykułu : Nazwa

Oznaczenie stanowiska : STA1

Nowe mapowanie : <nazwa profilu mapowań>

Grupa stawek VAT : PL

Utwórz

Test połączenia

## Zakładka Drukarka fiskalna

W ramach pól niezbędnych do uzupełnienia w obszarze zakładki wyróżniono:

- **Plik sterownika** – plik *Comarch.B2.Printer2.dll* zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych

#### Wskazówka

W celach testowych można skorzystać ze sterownika *Comarch.B2.DummyPrinter.dll* imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

- **Model drukarki** – w tym miejscu należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
- **Port drukarki** – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna
- **Typ, Nazwa, Wersja** – w tych polach zostaną uzupełnione ogólne informacje o specyfikacji sterownika obsługującego dostępne modele drukarek
- **Mapowanie** – w tym polu znajduje się lista dostępnych w systemie mapowań stawek VAT. Dla wskazanego mapowania w tabeli poniżej należy ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym. Użytkownik ma możliwość utworzenia wielu mapowań stawek VAT dla drukarek. W tym celu poniżej tabelki, w polu *Nowe mapowanie* należy określić nazwę mapowania oraz w polu *Grupa stawek VAT* wskazać grupę, dla której mapowane będą stawki VAT (domyślnie podpowiada się grupa stawek ustawiona dla firmy głównej). Po naciśnięciu przycisku **[Utwórz]** na liście mapowań pojawi się nowa wartość, a w widoku tabelki pojawią się puste pola do określenia symboli fiskalnych.

Ponadto użytkownik ma możliwość określenia parametrów takich jak:

- **Drukuj numer dokumentu** – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na drukarce fiskalnej
- **Drukuj rabat pozycji** – drukuje wysokość nadanego rabatu dla danej pozycji na paragonie
- **Loguj kasjera na starcie** – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu

drukarki

- **Drukuj faktury fiskalne** – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w menu *System* → *Konfiguracja* musi być włączona funkcja *Fiskalizacja faktur* na zakładce *Handel*. W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie obsługuje wydruku faktury, zostanie wydrukowany paragon.
- **Drukuj NIP nabywcy** – parametr umożliwia wydrukowanie numeru NIP nabywcy wskazanego na paragonie:
  - w linii *NIP nabywcy (nowe drukarki)* – pod warunkiem, że dany model drukarki fiskalnej posiada możliwość wydruku numeru NIP
  - w linii *kasjera (stare drukarki)* – w przypadku, gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP.

Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta – nabywcy wskazanego na dokumencie, a w przypadku kontrahenta Nieokreślony bezpośrednio z fiskalizowanego dokumentu z pola NIP prezentowanego w sekcji Nabywca na zakładce Kontrahenci.

- **Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska** – oznaczenie kasjera pobierane jest z pola Oznaczenie dla drukarki fiskalnej z formularza zalogowanego operatora. Po wyborze opcji w linii kasjera (starsze drukarki) dla parametru Drukuj NIP nabywcy, parametr jest zaznaczony i jego odznaczenie jest zablokowane.
- **Identyfikator artykułu** – w zależności od wskazanej wartości parametru: *Nazwa* lub *Kod*, kiedy wyłączona jest obsługa nazwy fiskalnej lub brak nazwy fiskalnej przy włączonej obsłudze, podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną zostanie przekazana nazwa lub kod artykułu.
- **Oznaczenie stanowiska** – drukuje na dokumencie symbol wprowadzony w tym polu (określający stanowisko, na którym realizowana jest sprzedaż fiskalna)

Przycisk [**Test połączenia**] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.