

# Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transakcjach międzyfirmowych

## Definiowanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni umożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności transakcji międzyfirmowych wyłącznie na bazach z włączoną metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Magazyn ten może być wykorzystany na następujących dokumentach:

- FS i korekty ilościowe/wartościowe
- WZ i korekty ilościowe/wartościowe
- FZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
- PZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
- MM- /MM+
- PW
- RW

Aby zdefiniować magazyn pośredni należy z poziomu *Główne Magazyny* lub *Magazyn Magazyny* wybrać przycisk **[Dodaj]** z opcją *Pośredni*.

Wykorzystanie magazynów pośrednich zostało opisane w artykule *Wykorzystanie magazynów pośrednich*.

### Uwaga

Możliwość dodania magazynu pośredniego dostępna jest tylko dla firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych.

## Karta magazynu pośredniego

Karta magazynu pośredniego różni się od pozostałych magazynów lokalnych:

- wyszarytym parametrem *Dedykowany dla firmy głównej*. Parametr jest zaznaczony tylko jeżeli w polu *Firma* wybrana została Firma główna.
- ukryciem parametru *Obsługa WMS*
- brakiem możliwości zdefiniowania danych adresowych oraz współczynnika prognozy
- brakiem zakładek: *Zarządzanie stanami*, *Widoczność stanów* oraz przycisków do generowania dokumentów

**Firma** – pole umożliwiające powiązanie magazynu z wybraną firmą. Lista ograniczona do firm z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych. Pole jest udostępnione do edycji do pierwszego zapisania karty magazynu.


Cechy magazynu pośredniego:

- do każdej firmy może być przypisany tylko jeden magazyn pośredni
- jest automatycznie dostępny dla każdego centrum, zdefiniowanego w firmie, do której należy (nie jest widoczny w *Dostępności obiektów*)
- nie ma możliwości jego dezaktywacji

# Parametr *Przyjęcie* w procesach międzyfirmowych na magazynach lokalnych

*Przyjęcie* w procesach międzyfirmowych – pole dostępne na nagłówkach magazynów lokalnych w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli *Nabywcy*, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Użytkownik ma możliwość wyboru jedną z opcji:

- **Bezpośrednie** (wartość domyślna) – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z pominięciem magazynu pośredniego (np. WZ PZ)
- **Pośrednie** – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ PZ MM-/+)



The screenshot shows a form for a local warehouse header. At the top, there are two checked checkboxes: 'Aktywny' and 'Dedykowany dla firmy głównej'. Below these are several input fields: 'Symbol' (Magazyn główny), 'Nazwa' (Magazyn główny), 'Typ' (Lokalny), and 'Przyjęcie w procesach międzyfirmowych' (Bezpośrednie). The 'Przyjęcie w procesach międzyfirmowych' field is highlighted with a red border. Below it is a 'Współczynnik prognozy' field with the value '1'. Further down are fields for 'Adres', 'Telefon', 'E-mail', and 'Firma'.

Nagłówek magazynu lokalnego

## Zmiany na dokumencie MM-/+

Na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych oraz z udostępnionymi magazynami innych firm dostępne są dodatkowe pola:

- **Magazyn pośredni** – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, w przypadku, gdy jako magazyn docelowy na dokumencie został wybrany magazyn należący do innej firmy. Jest to magazyn z którego zasoby zostają:
  - Przesunięte w ramach operacji w jednej firmie (MM+)
  - Rozchodowane (WZ/KIPZ/RW)
- **Kontrahent wewnętrzny** – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
- **Operacja międzyfirmowa** – parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku gdy, MM- inicjuje operacje międzyfirmową. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
- **Realizuj zwrot** – w zależności od wartości parametru:
  - z MM+ mogą powstać dokumenty KIFZ/KIPZ/RW (oraz KIFS/KIWZ/PW w firmie przeciwnej) – **zaznaczony**
  - z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ – **odznaczony**

### Uwaga

Parametr dostępny tylko na bazach z metoda kolejkowania FIFO/LIFO, tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.

### Uwaga

Parametr jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących rolę jedynie nabywcy.

- **Magazyn docelowy** – magazyn, na który wystawiony zostaną dokumenty w firmie przeciwnej.
- **Magazyn dostawcy** – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
  - w ścieżce: WZ -> PZ -> MM-/MM+ – jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
  - w ścieżce: MM1-/MM+ -> KIPZ/WZ/RW -> KIWZ/PZ/PW -> MM-/MM+ – jest to magazyn źródłowy z MM-1