

Weryfikacje dostaw

Uprawnienia do podmiany dostaw

Podmiana dostaw na wielu dokumentach możliwa jest z poziomu formularza Weryfikacji dostaw, którego widoczność jest zależna od uprawnień dostępnych z poziomu *Konfiguracja* → *Grupy operatorów* edycja wybranej grupy zakładka *Inne uprawnienia*:

- *Dostęp do cen zakupu*
- *Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie*
- *Panel zmiany dostaw*

Uwaga

Uprawnienia *Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie* oraz *Panel zmiany dostaw* nie są dostępne dla francuskiej wersji bazy danych oraz dla metody kolejkowania zasobów AVCO. Formularz jest dostępny z poziomu menu *Magazyn (Zasoby)* → *Weryfikacja dostaw*.

Formularz Weryfikacji dostaw

Artykuły	
Kod	Nazwa
bc	bc

Subpozycje											
Dok...	Kod	Naz...	Ma...	Cechy	Dat...	Dok...	Dok...	Ilość	War...	War...	Waluta
bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc

Parametry

Data:

Data od:

Data do:

Dokument:

Magazyn:

Kontrola zgodności cech

Dostawy							
Magazyn	Cechy	Ilość	Ilość w j...	Cena je...	Wartość...	Wartość...	Waluta
bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc

Ilość:

Zmień:

Pokaż dostawy

Formularz weryfikacji dostaw

Pierwsza sekcja *Artykuły* pozwala na dodanie:

- towarów za pomocą przycisku [**Dodaj**]
- całej grupy towarów za pomocą przycisku [**Dodaj grupę**]

W sekcji *Parametry* należy określić warunki jakie mają zostać spełnione przez dokument dostawy, na którym nastąpi podmiana zasobów:

Data – określa datę z dokumentu z możliwością wskazania daty: *Wystawienia* lub *Wydania*. Domyślnie na formularzu pojawia się data wystawienia.

Uwaga

Dla dokumentu RW, bez względu na wybraną datę, uwzględniana jest zawsze data wystawienia.

Data od/Data do – określenie przedziału dat z którego będą pobierane dokumenty. Domyślnie w obu polach wyświetlana jest data bieżąca.

Dokument – wskazanie dokumentów do podmiany dostaw:

- **<Wszystkie>** – dokumenty wydania zewnętrznego oraz wydania wewnętrznego
- **<Wydanie magazynowe zewnętrzne>** – domyślna opcja
- **<Wydanie magazynowe wewnętrzne>**

Magazyn – określenie magazynu zawęży listę dokumentów do tych, które zostały wystawione na wskazanych magazynach. Na liście do wyboru są dostępne tylko te magazyny, które zostały dołączone do firmy/centrum, do którego należy aktualnie zalogowany operator.

Kontrola zgodności cech – parametr domyślnie zaznaczony. W przypadku podmiany dostaw na liście dostaw wyświetlone zostaną tylko te pozycje, których wartości cech są takie same jak te na podmienianej subpozycji.

Kontrola nie obejmuje:

- **subpozycji bez określonych wartości cech** – taka subpozycja może być zamieniona na dowolną subpozycję, bez względu na wartość cechy
- **subpozycji z określonymi wartościami cech** – taka subpozycja może zostać zamieniona na subpozycję bez określonych wartości cech

Po odznaczeniu parametru, kontrola ta nie będzie zachowana.

W sekcji *Subpozycje* po wybraniu przycisku [**Przelicz**] wyświetlone zostaną subpozycje dokumentów rozchodowych zgodnie z parametrami ustawionymi w sekcji *Parametry* oraz *Artykuły*.

Aby istniała możliwość podmiany dostawy należy:

- wskazać subpozycję dla której ma zostać dokonana podmiana dostawy. W polu *Ilość* w sekcji *Subpozycji* wyświetlona zostanie ilość zgodna z aktualnie zaznaczoną pozycją.
- zaznaczyć parametr *Pokaż dostawy* i wskazać dostawę, która ma zostać pobrana na dokument.
- wybrać przycisk [**Zmień**], który dokona podmiany dostawy na dokumencie.

Okno pozwalające na podmianę dostaw będzie takie samo jak okno pozwalające na podmianę dostawy na zatwierdzonym dokumencie.

Podmiana dostaw możliwa jest również bezpośrednio na zatwierdzonym dokumencie FS, WZ, RW z poziomu szczegółów pozycji.