


# Konfiguracja parametrów

Przed rozpoczęciem pracy z modułem *Środki trwałe* należy zdefiniować okres obrachunkowy (jeżeli tory amortyzacji są z nim powiązane), klasyfikację środków trwałych i grupy środków trwałych zgodnie ze strukturą oraz wymaganiami firmy, a także skonfigurować kluczowe parametry znajdujące się w głównym oknie konfiguracji systemu oraz na definicji centrum typu *Firma*.

## Parametry określone w konfiguracji systemu

Parametry związane z torami amortyzacji dostępne są z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Środki trwałe*.



Aktywny	Nazwa	Kopiuje z	Powiązany z
<input checked="" type="checkbox"/>	bilansowa	bilansowa	Rokiem kalendarzowym
<input checked="" type="checkbox"/>	podatkowa	bilansowa	Rokiem kalendarzowym
<input checked="" type="checkbox"/>	MSR	bilansowa	Rokiem kalendarzowym

Zakładka *Środki trwałe* w konfiguracji systemu

W systemie dostępne są trzy predefiniowane tory amortyzacji:

- **bilansowa**
- **podatkowa**
- **MSR**

Nazwy torów można modyfikować dla języków dostępnych w systemie. Domyślnie są one wyświetlane w wersji językowej, do której zalogowany jest użytkownik.

Domyślnie aktywne tory amortyzacji to *bilansowa* i *podatkowa*. Wartości środka trwałego są automatycznie kopiowane z toru *bilansowa* na *podatkowa*. W przypadku gdy w firmie konieczne jest prowadzenie amortyzacji zgodnie z zasadami MSR, z poziomu

konfiguracji systemu (menu *System* → *Konfiguracja* → *Środki trwałe*) umożliwiono aktywowanie toru *MSR* i określenie w kolumnie *Kopiuj z*, który tor jest dla niej torem bazowym. W kolumnie tej należy określić, czy wartości parametrów środków trwałych dla toru *MSR* będą uzupełniane na podstawie toru *bilansowa*, *podatkowa*, czy mają nie być kopiowane. Dla torów *bilansowa* i *podatkowa* domyślnie ustawiona jest wartość *bilansowa*, która nie podlega edycji.

Każdy tor amortyzacji można powiązać z rokiem kalendarzowym lub okresem obrachunkowym. Opcja ta ma znaczenie w przypadku firm z niestandardowym okresem obrachunkowym dla potrzeb generowania planu amortyzacji, naliczeń odpisów amortyzacyjnych oraz prezentacji kwot na listach.

Uwaga

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji środków trwałych należy ponownie uruchomić program.

## Parametry określone na definicji firmy

Na centrum typu *Firma* w panelu bocznym w sekcji *Środki trwałe* dostępne są parametry:

### • 360 dni w roku dla metody liniowej

Parametr domyślnie zaznaczony we francuskiej i hiszpańskiej wersji systemu. W przypadku, gdy amortyzacja rozpoczyna się w trakcie miesiąca, a parametr ten jest włączony, odpisy zostaną wygenerowane proporcjonalnie do liczby dni amortyzacji w miesiącu, za który odpis jest wyliczany. Jeżeli parametr jest wyłączony, odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone za cały miesiąc.

Przykład

Dodany środek trwały laptop.

Metoda liniowa, stawka amortyzacji 10%, współczynnik 1, wartość początkowa: 4000,00 PLN.

Data rozpoczęcia amortyzacji: 15.01.2018 r.

- Parametr *360 dni w roku dla metody liniowej* odznaczony

Odpisy amortyzacyjne za styczeń będą wynosić 33,33 PLN.

- Parametr *360 dni w roku dla metody liniowej* zaznaczony

Odpisy amortyzacyjne będą wynosić w styczniu 17,78 PLN oraz okres amortyzacji zostanie wydłużony o miesiąc; w ostatnim miesiącu zostanie wygenerowany odpis w wysokości 15,55 PLN.

#### ▪ **Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca**

Parametr domyślnie zaznaczony we francuskiej i hiszpańskiej wersji systemu. Jeżeli parametr jest włączony odpisy za poszczególne miesiące są wyliczane w równej wysokości, a pozostałe grosze są doliczane do odpisu za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego/kalendarzowego. Jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas grosze są pozostawiane w odpisie za ten miesiąc, za który zostały matematycznie wyliczone.

Przykład

Dodany środek trwały samochód osobowy.

Metoda liniowa, stawka amortyzacji 20%, współczynnik 1, wartość początkowa: 5000,00 PLN.

Data rozpoczęcia amortyzacji: 01.01.2018 r.

- Parametr *Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca* odznaczony

Odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone następująco:

<b>Miesiąc</b>	<b>Odpis amortyzacyjny</b>
styczeń	83,33
luty	83,34
marzec	83,33
kwiecień	83,33
maj	83,34
czerwiec	83,33
lipiec	83,33
sierpień	83,34
wrzesień	83,33
październik	83,33
listopad	83,34
grudzień	83,33

- Parametr *Zaokrąglenia* dodawane do ostatniego miesiąca zaznaczony

Odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone następująco:

<b>Miesiąc</b>	<b>Odpis amortyzacyjny</b>
styczeń	83,33
luty	83,33
marzec	83,33
kwiecień	83,33
maj	83,33
czerwiec	83,33
lipiec	83,33
sierpień	83,33
wrzesień	83,33
październik	83,33
listopad	83,33

<b>Miesiąc</b>	<b>Odpis amortyzacyjny</b>
grudzień	83,37