


# Sekcja Towary

W artykule opisane zostały poszczególne kolumny znajdujące się w sekcji *Towary na BST*.



Kod	Nazwa	Cechy	Ilość w magaz...	W drodze (+)	Zamówione (-)	Ilość prognoz...	Zapas planow...	Saldo	Ilość do zamó...	Cena Netto	Wartość
500300041	Chipsy		50,0000	0	0	0	0	50,0000	0	0,97	0,00
500300050	Papierosy		0	1,0000	-201,0000	0	0	-200,0000	200,0000	3,90	780,00

## Sekcja Towary na dokumencie BST

Szczegółowy opis podstawowych kolumn na liście znajduje się w artykule *Zakładka Elementy*.

Pozostałe kolumny dostępne na liście:

Kolumna *Ilość w magazynach*, to ilość:

- zasobów danego artykułu/partii dostępnych w danym magazynie wyszczególnionych w sekcji *Parametry*
- pomniejszona o braki wynikające z dokumentów FS i PAR
- pomniejszona o rezerwacje zasobów z dokumentów handlowych FS, PAR i KIFZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi
- pomniejszona o rezerwacje wynikające z niezatwierdzonych dokumentów magazynowych WZ, RW, MM-, KIPZ, KIPW
- pomniejszona o ilość wynikającą z subpozycji powiązanych z zasobami wynikającymi z niezrealizowanych zamówień, gdy data realizacji lub data aktywacji na ZS i ZWE jest późniejsza niż data końcowa na BST
- powiększona o ilość wynikającą z dokumentów KIFS, KIPAR, ale tylko jeśli do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe

Kolumna *W drodze (+)* prezentuje ilość artykułów/partii wynikającą z:

- niezrealizowanych zamówień zakupu – *Niezatwierdzonych, Zatwierdzonych, W realizacji*
- niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – złożonych, zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem docelowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST

Kolumna *Zamówione (-)* przedstawia ilości wynikające z:

- niezrealizowanych zamówień sprzedaży – zainicjowanych, niezatwierdzonych, zatwierdzonych, w realizacji
- niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem źródłowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST. Wyliczona w ten sposób ilość prezentowana jest ze znakiem ujemnym.

Ilość składnika *Prognoza popytu* wynika z ilości zaprognozowanej na dokumencie prognozy popytu dla poszczególnych artykułów/partii. Jest ona proporcjonalna do okresu wskazanego na BST. Ilość prognozowana prezentowana jest ze znakiem ujemnym, gdyż zmniejsza saldo, zwiększając tym samym ilość niezbędną do zamówienia.

#### Przykład

Na bilansie stanu towarów dla towaru BZKD zdefiniowano okres od 01.01.2019 do 15.01.2019. W bilansie uwzględniona zostanie ilość prognozowana z dokumentu prognozy, na której zaprognozowano ilość towaru BZKD dla okresu 01.01.2019 – 31.01.2019. Ilość wynikająca z prognozy = 310 szt. BZKD. W bilansie stanu towaru zostanie jednak uwzględniona jedynie ilość 150 szt. z tej prognozy (dla 15 dni z okresu 01.01.2019 – 31.01.2019).

Ilość składnika *Realizacja prognozy* wynika z ilości danego towaru/partii, wydane zatwierdzonym dokumentem magazynowym (RW, MM-, WZ) których:

- **data wydania** – dla dokumentów WZ
- **data wystawienia** – dla dokumentu RW, MM-

przypada w okresie wskazanym w bilansie stanu towarów. Wartość realizacji prognozy wyświetlana jest ze znakiem dodatnim, gdyż zmniejsza ona ilość prognozowaną.

#### Uwaga

W sytuacji, gdy ilość wynikająca z dokumentu prognozy popytu jest mniejsza niż ilość wynikająca z rozchodowych dokumentów magazynowych (WZ, RW, MM-) ujmowanych w składniku *Realizacja prognozy*, kolumna *Ilość prognozowana* będzie przyjmować wartość 0.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami, dla składników *Prognoza popytu* oraz *Realizacja prognozy* ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii z dokumentu PP.

Wartość w kolumnie *Zapas planowany* pobierana jest z karty artykułu z zakładki *Zasoby Zapas planowany*, gdzie możliwe jest określenie minimalnej i optymalnej ilości artykułu na poszczególnych magazynach.

W sekcji *Parametry* w polu *Zapas planowany* na BST należy określić, która wartość ma być uwzględniana w wyliczeniach.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami dla składnika *Zapas planowany*, ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii.

#### Przykład

Na karcie artykułu BZKD zdefiniowane zostały następujące wartości zapasu planowanego dla magazynu głównego:

- Artykuł BZKD (bez podziału na partie) – 10 szt.
- Artykuł BZKD o cechach czerwony/S – 5 szt.

Użytkownik na dokument BST dodaje artykuł za pomocą przycisku:

- **[Dodaj]**, **[Dodaj grupę]** – ilość w kolumnie *Zapas planowany* wyniesie 10 szt.

- **[Dodaj wg cech], [Dodaj wg cech przez formularz]** ze wskazaniem partii czerwony/S – w kolumnie *Zapas planowany* ilość wynosić będzie 5 szt.

Saldo prezentuje sumę ilości artykułu z kolumn:

- *Ilość w magazynach* – wartości dodatnie
- *W drodze (+)* – wartości dodatnie
- *Zamówione (-)* – wartości ujemne
- *Ilość prognozowana* – wartości ujemne
- *Zapas planowany* – wartości ujemne

*Ilość do zamówienia* przyjmuje wartość niezbędną do pokrycia salda z możliwością edycji. Jeśli saldo ma wartość dodatnią lub równą zero, to ilość do zamówienia będzie równa zero.

*Cena netto* pobierana jest z ostatniego aktualnego, aktywnego cennika zakupu.

*Wartość* to iloczyn ceny i ilości do zamówienia.

Uwaga

W przypadku gdy cena z cennika zakupowego jest różna od waluty systemowej firmy, nastąpi przeliczenie po domyślnym typie kursu dla firmy z ostatniego dostępnego kursu.

Listę towarów można zawęzić poprzez wskazanie w polu *Elementy* jednej z opcji:

- **wszystkie** – domyślna wartość; prezentuje wszystkie artykuły
- **wszystkie z niezerowymi subelementami** – prezentuje artykuły, które w poszczególnych kolumnach przyjmują ilość różną od zera
- **wszystkie z saldem mniejszym od zera** – prezentuje artykuły, których saldo przyjmuje wartość ujemną