

# Zakładka Dostawy

Zakładka *Dostawy* dostępna jest tylko dla artykułów o typie *Towar*. Podzielona została na sekcje:

- *Ilość*
- *Cechy*
- *Subpozycje*
- *Partie/dostawy* (dostępna tylko dla dokumentów rozchodowych)

Sekcje: *Ilość*, *Cechy* oraz *Subpozycje*, zawierają pola tożsame z polami na zakładce *Ogólne*. Wszelkie zmiany wprowadzone na zakładce *Ogólne* są przenoszone na zakładkę *Dostawy* i odwrotnie.

## Zarządzanie zasobami na pozycji dokumentu

W sekcji *Subpozycje* na formularzu dodawania pozycji dla dokumentów rozchodowych obok tabelki subpozycji umieszczone zostały pola umożliwiające zmniejszenie (w przypadku FS i PAR) oraz odwiązanie (w przypadku ZS), zasobów przeniesionych z magazynu na dokument.

W tym celu należy:

- zaznaczyć odpowiednią subpozycję
- w polu *Ilość* wpisać zwracaną ilość
- nacisnąć przycisk ze strzałką w dół – [**Zwróć**]

Zasób wróci na magazyn zwiększając ponownie jego stan. W przypadku gdy pozycje dokumentu ZS nie są powiązane z zasobem, system nie podejmie żadnej akcji – nie zmniejszy ilości subpozycji. Natomiast jeśli pozycje mają one powiązanie z konkretnym zasobem, zostanie ono usunięte, zasób wróci na magazyn. Ilość subpozycji nie ulegnie zmianie.

Na dokumentach ZS i ZWE dostępna jest opcja całkowitego odwiązania zasobów od wielu niezrealizowanych subpozycji

jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie subpozycje i wybrać przycisk [Zwolnij zasoby].

### **Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zwolnić zasób:**

- stan dokumentu – *Zainicjowany (ZS), Niezatwierdzony (ZS), Zatwierdzony (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)*
- ilość niezrealizowana większa od zera
- subpozycja powiązana z zasobem/partią

### **Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zarezerwować zasób:**

- stan dokumentu – *Zainicjowany (ZS), Niezatwierdzony (ZS), Zatwierdzony (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)*
- ilość niezrealizowana większa od zera
- subpozycja niepowiązana z zasobem/partią
- subpozycja „sprzedażowa” w przypadku ZWE

### **Kryteria sprawdzane podczas wiązania zasobów z subpozycjami ZS/ZWE:**

- artykuł – zgodny z artykułem subpozycji
- magazyn – zgodny z magazynem subpozycji:
  - jeżeli na subpozycji podano konkretny magazyn, wówczas zasoby/partie są poszukiwane tylko na tym magazynie
  - jeżeli na subpozycji ZS wybrano opcję <wszystkie>, wówczas zasoby/partie są poszukiwane na wszystkich magazynach, przypisanych do definicji dokumentu w centrum wystawiającym dokument
- data utworzenia zasobu/partii (przyjęcia na magazyn) nie może być większa niż data bieżąca – nie dotyczy AVCO
- cechy – zgodność wartości cech zasobów/partii z wartościami cech subpozycji ZS/ZWE:
  - jeżeli na subpozycji zamówienia dla cech wpływających na partie podano wartość, poszukiwane

zasoby/partie muszą posiadać taką samą wartość cechy

- jeżeli na subpozycji zamówienia dla cech wpływających na partie nie podano wartości, poszukiwane zasoby/partie mogą posiadać dowolną wartość dla tej cechy lub nie mieć przypisanej żadnej wartości

Sekcja *Partie/dostawy* zawiera informacje o dostępnych na magazynie partiach/zasobach wybranego artykułu.

- Jest ona niedostępna dla dokumentów przychodowych oraz dla OS.
- Jeżeli artykuł znajduje się na magazynie, w tabeli pojawią się odpowiednie wpisy.
- W przypadku braku zasobów, tabela *Partie/dostawy* jest pusta.

W zależności od ustawionej metody kolejkowania zasobów system weryfikuje, czy zasób jest możliwy do wydania.

- W przypadku FIFO/LIFO, na dokument rozchodowy można pobrać tylko te zasoby, których data dostawy jest wcześniejsza lub równa dacie „magazynowej” na tym dokumencie.
- Metoda kolejkowania AVCO nie wprowadza takich ograniczeń.

Jeśli artykuł ma przypisane cechy wpływające na partię, istnieje możliwość przefiltrowania tabeli względem konkretnych partii (wartości cech), wskazanych w sekcji *Cechy*.

Tabela znajdująca się w tej sekcji wyświetla następujące informacje:

- **Magazyn** – określa magazyn, na którym znajduje się dana partia/zasób

Kolejne kolumny zawierają cechy, jakie zostały przypisane do danego towaru. Ich ilość jest różna w zależności od ilości

cech wpływających na partię.

- **Ilość** – dostępna po uwzględnieniu rezerwacji, wyrażona w jednostce ustalonej w sekcji *Kalkulacja*.
- **Ilość w jedn. podst.** – dostępna ilość po uwzględnieniu rezerwacji wyrażona w jednostce podstawowej
- **Cena jednostkowa** – cena jednej jednostki artykułu faktycznie znajdującego się na magazynie (cena wyliczana jest dynamicznie na podstawie wartości zakupu i dostępnej ilości)
- **Wartość zakupu** – wartość znajdujących się na magazynie zasobów danego artykułu wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
- **Wartość nabycia** – wartość zakupu powiększona o koszty dodatkowe znajdujących się na magazynie zasobów danego artykułu wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
- **Waluta** – (kolumna domyślnie ukryta) prezentuje symbol waluty systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu.

W przypadku metod kolejgowania zasobów FIFO/LIFO, obok tabeli dostępny jest także parametr *Pokaż dostawy*. Zaznaczenie go spowoduje zmianę sposobu prezentowania dostępnych ilości – nastąpi rozbitcie partii na zasoby i pojawiają się trzy dodatkowe kolumny:

**Data dostawy** – wskazuje datę, w której dany zasób trafił na magazyn

**Dokument** – wskazuje dokument, który wprowadził zasób na magazyn

**Dokument pierwotny** – wskazuje dokument, który pierwotnie wprowadził zasób na stan.

## **Podmiana dostaw na zatwierdzonym dokumencie**

Jest to funkcjonalność pozwalająca na zmianę dostawy na

subpozycji zatwierdzonego dokumentu. Aby z niej skorzystać użytkownik musi należeć do grupy operatorów posiadającej uprawnienie *Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie*.

Można je aktywować z poziomu *Konfiguracja* → *Grupy operatorów* → *Edycja wybranej grupy* → zakładka *Inne uprawnienia*. Uprawnienie nie jest dostępne dla francuskiej wersji bazy danych oraz dla metody kolejkowania zasobów AVCO.

Warunki, które muszą zostać spełnione przed dokonaniem zmiany dostawy dokumencie rozchodowym (FS/WZ/RW):

- operator należy do grupy operatorów mającej uprawnienie do zmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie
- dokument nie jest zaksięgowany
- nie istnieje zaksięgowana korekta do dokumentu
- nie istnieje korekta ilościowa dla subpozycji
- nie istnieje korekta kosztu dla subpozycji
- nie istnieje zaksięgowany dokument powiązany
- dostępna jest podmieniana ilość towaru na magazynie
- zaznaczona jest jedna subpozycja w sekcji *Subpozycji*
- wybrana jest jedna dostawa do podmiany
- istnieje zgodność magazynów pomiędzy partiami do podmiany a dostawami
- ilość pomiędzy dokumentami powiązany jest zgodna np. Z FS wygenerowano na całą ilość WZ

W celu podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie na zakładce *Dostawy* należy:

- wskazać subpozycję dla której ma zostać dokonana podmiana dostawy. W polu *Ilość* w sekcji *Subpozycji* wyświetlona zostanie ilość zgodna z aktualnie zaznaczoną pozycją.
- zaznaczyć parametr *Pokaż dostawy* i wskazać dostawę, która ma zostać pobrana na dokument.
- wybrać przycisk [**Zmień**], który dokona podmiany dostawy na dokumencie

Istnieje także możliwość podmiiany dostaw dla wielu subpozycji, co zostało opisane w artykule Weryfikacja dostaw.