

# Instalacja aplikacji stacjonarnej w trybie ręcznym

## Uwaga

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod adresem

<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section>

## Konfiguracja aplikacji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS)

Instalację i konfigurację aplikacji stacjonarnej można przeprowadzić ręcznie.

Uruchomienie aplikacji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS)

- Przekopiowanie zawartości katalogu z plikami aplikacji stacjonarnej na dysk lokalny. W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch BPM {wersja}**, następnie zawartość katalogu **BPM Desktop** przekopiować do nowo utworzonego folderu na lokalnym dysku. Np. do c:\BPM
- Ustawienie adresu URL w pliku konfiguracyjnym

Należy otworzyć do edycji plik **BPM.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna aplikacja web).

Np. `<add key="ServerUri" value="http://localhost/BPMApi" />`

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://<host>/<directoryName>" />
```

Plik konfiguracyjny BPM.exe.config, adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web)

- Dla wersji Comarch BPM wcześniejszych niż 2020.2.1 istnieje konieczność wykonywania powyższych kroków na pliku **ObiegDokumentow.exe.config**, aplikacja uruchamiana jest plikiem **ObiegDokumentow.exe**


## Konfiguracja współpracy z ERP Optima

- **Ustawienie zmiennej środowiskowej Path** – W zmiennych środowiskowych systemu Windows Path należy dodać ścieżkę do katalogu w którym zainstalowana jest ERP Optima. Po dodaniu ścieżki należy zrestartować komputer.
- **Tryb uruchamiania okien Comarch ERP Optima** – w pliku DMS.exe.config dodano klucz OptimaWindowsMode, który odpowiada za to, czy okna Comarch ERP Optima będą uruchamiane w trybie SDI czy MDI.  
W kluczu <add key="OptimaWindowsMode" value="0" /> parametr może przyjmować wartości 0 (tryb SDI) i 1 (tryb MDI). Domyślnie ustawiono wartość 0.

## Sprawdzenie poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)


W utworzonym folderze (np.: c:\BPM), do którego skopiowano pliki należy odszukać i uruchomić plik **BPM.exe** (dawniej **DMS.exe**). Zostanie otwarte okno logowania do aplikacji stacjonarnej, w którym należy się zalogować na operatora

administrator (bez hasła). Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM (dawniej DMS) instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.



The image shows a login window for Comarch BPM. At the top, there is a logo consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text "COMARCH BPM" in blue. Below the logo, there are two input fields: "Login" and "Hasło". Under the "Login" field is a long, empty rectangular box. Under the "Hasło" field is another long, empty rectangular box. Below these fields, there are two links: "Zmień język" on the left and "Zmień hasło" on the right. At the bottom left, there is a checkbox labeled "zapamiętaj logowanie". At the bottom right, there is a circular button with a right-pointing arrow.

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie wielospółkowym

#### Uwaga

Po zainstalowaniu aplikacji w trybie ręcznym należy zmienić hasło dla operatora ODUser na serwerze SQL. Następnie w pliku konfiguracyjnym web.config ustawić takie samo hasło we wszystkich sekcjach „connectionstring”.

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)