

Wieloinstalacyjność

W aplikacji **Comarch BPM (dawniej DMS)** została oprogramowana funkcjonalność obsługi **wyboru adresu URL wielu instalacji obiegu** w wersji stacjonarnej.

Funkcjonalność umożliwia zalogowanie się do **wielu instalacji Comarch BPM (dawniej DMS)** poprzez **jedną aplikację desktop**. Wybór instalacji odbywa się poprzez **wskazanie nazwy** instalacji na formatce logowania.

Konfiguracja wieloinstalacyjności

W tabeli **do.DF_ConfCMSSettings**, która znajduje się w bazie **Comarch BPM (dawniej DMS)** należy zdefiniować następujące informacje w kolumnach:

- **CMS_Name** – **nazwa danej instalacji** (pojawia się jako lista wyboru w oknie logowania). Informacja pobierana z klucza w pliku Web.config: `<add key="CompanyName" value="Nazwa instalacji,`
- **CMS_URL** – **adres URL danej instalacji Comarch BPM (dawniej DMS) (aplikacji serwerowej)**,
- **CMS_ERPDBMap** – **nazwa danej bazy Comarch BPM (dawniej DMS)**.

Uwaga

W przypadku wieloinstalacyjności możliwość przejścia do Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium z poziomu aplikacji desktop może mieć **tylko Instalacja 1 (ta, której URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config)**

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

Przykład

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://www.firma.com/inst1api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 1
Instalacja 2	http://www.firma.com/inst2api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 2
Instalacja 3	http://www.firma.com/inst3api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 3

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://localhost/Standalone202501_api1	Standalone202501_1
Instalacja 2	http://localhost/Standalone202501_api2	Standalone202501_2

Przykładowe uzupełnienie tabeli do.DF_ConfCMSSettings

Uwaga

Wszystkie instalacje powinny pracować na **tej samej wersji aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)**.

Konfiguracje wieloinstalacyjności należy przeprowadzić **na bazie Comarch BPM (dawniej DMS)**, która jest **domyślną instalacją**. Instalacja domyślna to ta, której **URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config**. Dla wersji systemu wcześniejszych niż 2020.2.1 jest to plik ObiegDokumentów.exe.config.



**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

▼

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Przykładowe okno logowania w wersji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS), jeśli skonfigurowano wieloinstalacyjność



**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

▼

Instalacja 1

Instalacja 2

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Wybór instalacji w oknie logowania w wersji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS)