

Pobieranie wymiarów opisu analitycznego – trzy tryby pracy

Wprowadzono trzy tryby pracy pobierania wymiarów opisu analitycznego:

- **Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL**
- **Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów**, którego funkcjonalność uzależniona jest od daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego)
- **Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów** (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych)

Uwaga


W sytuacji, w której wymiary w Comarch ERP XL nie posiadają określonego zakresu czasowego i czas wyświetlenia wymiarów poprzez tryb “Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL” na dokumencie DMS jest zbyt długi, **zalecanym trybem pracy** jest “Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów”.

W celu obsługi trybów pracy w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) został wprowadzony nowy klucz **<AnalyticalDescriptionWorkMode>**. Klucz przyjmuje następujące wartości:

- **1 – Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL**
- **2 – Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów do**

nowej daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego)

- **3 – Tryb z buforowaniem, ale bez doczytywania wymiarów** (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych)



```
73 <!-- "CompanyName" - it is possible to define company name which will be displayed in applications before login of t
74 <add key="CompanyName" value="Standalone" />
75 <!-- "LicenceKeyServerERP" - it is necessary to enter server licence name and key for ERP XL or ERP Optima or ERP A
76 <add key="LicenceKeyServerERP" value="10.132.244.50::5000221621" />
77 <!-- "EnableAnalyticDescription" - parameter active if <add key="WorkMode" value="XL" /> defined. -->
78 <!-- Allows for assigning costs and documents generation, enabled = "true", disabled = "false" -->
79 <add key="EnableAnalyticDescription" value="true" />
80 <!-- Allows for choosing database to store attachments: DMS database = "DO", ERP database = "XL", IBARD disks = "I
81 <add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="DO" />
82 <!-- Allows for choosing database to store attachments added in Document Manager: DMS database, MD tables = "DO", I
83 <add key="DestinationAttachmentsRepository" value="IBARD" />
84 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectories" value="1,2,4" />
85 <add key="AnaliticalDescriptionWorkMode" value="1" />
86 <!-- "CdnApiVersion" - ERP system version number with which Comarch DMS cooperates -->
87 <!-- API versions for ERP XL: 20220, 20211, 20210-->
88 <add key="CdnApiVersion" value="20191" />
89 <!-- "UrlERP" - it is necessary to enter Web address to Comarch ERP Enterprise svstem. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS
```

Klucz AnaliticalDescriptionWorkMode

Uwaga

Po konwersji Comarch DMS do wersji 2019.1 domyślnie ustawianym trybem jest tryb 1 – Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL

Aby włączyć tryb 2 – Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów do nowej daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego) **należy:**

- W kluczu **<AnaliticalDescriptionWorkMode>** ustawić wartość **2**
- **Na serwerze SQL włączyć job „Buforowanie wymiarow opisu analitycznego <nazwa_bazy_danych>”**

Aby włączyć tryb 3 – Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych) **należy:**

- W kluczu **<AnalyticalDescriptionWorkMode>** ustawić wartość **3**
- **Na serwerze SQL włączyć job „Buforowanie wymiarów opisu analitycznego <nazwa_bazy_danych>”**
- W wywołaniu **procedury [CDN].[DO_FillDimensionsBufferAll]** należy **zmienić wartość parametru na 3** (domyślnie procedura wywoływana jest z parametrem 2).

Uwaga

Tryb 3 jest zależny od daty wystawienia dokumentu – jeśli data wystawienia dokumentu jest inna niż aktualna data, lista wymiarów na dokumencie nie zostanie zaczytana.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)