

# Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, pozwalający na stworzenie niezależnego środowiska pracy.

W Comarch ERP Auto Update funkcjonują dwa rodzaje profili:

- **Profil główny** – tworzony podczas instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update.
- **Profile dodatkowe** – profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę lokalną programu, katalog instalacyjny oraz katalog pobierania dodatków i poprawek, a także osobne porty pozwalające na instalację usług.

Domyślny	Kod	Profil	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	181m	2018.1.1M	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
<input type="checkbox"/>	185m	20185M	Comarch ERP Narzędzia (2018.5.0.0)Comarch Retail (2018.5.0.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)
<input type="checkbox"/>	20181	20181	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
<input checked="" type="checkbox"/>	daily	Daily	Comarch ERP Narzędzia (2019.0)Comarch Retail (2019.0.2019013004.0)Comarch ERP Altum (2019.0.2019013...
<input type="checkbox"/>	mainprofile	Profil główny	Comarch ERP Menadżer Kluczy (2019.1.1.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)

**Profil:** 2018.1.1M      **Kod:** 181m

**Konfiguracja**

Id klienta:       Port bazowy:

Katalog instalacyjny:       Domyślny język profilu:

**Połączenie**

Adres usługi nadrzędnej:       Port:

Okno listy profili w Comarch ERP Auto Update

Z poziomu tego okna możliwe jest dodanie nowego profilu, edycja istniejącego, usunięcie profilu (przy braku zainstalowanych produktów) oraz przełączenie się na inny profil.

W celu dodania i konfiguracji nowego profilu należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk [**Profile**]. Z tego poziomu widoczne są wszystkie, zdefiniowane wcześniej profile.

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

- **Nazwa** profilu,
- **Kod** profilu – musi być unikalny,
- **Katalog instalacyjny** – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
- **Port bazowy** – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry są kopiowane z konfiguracji agenta głównego (język, dane do połączenia z serwerami Comarch).

Więcej Konfiguracja Konfiguracja profili Nowy profil

Zamknij Zapisz

Ogólne

**Konfiguracja**

Nazwa profilu:

Kod profilu:

Katalog instalacyjny:

Port bazowy:

**Wybierz agentów podrzędnych**

Zaznacz	Kod Agent	Lokalizacja	Wybrane produkty	Ustaw dla wszystkich agentów
<input checked="" type="checkbox"/>	Agent główny			

Online

W polu **Wybierz agentów** podrzędnych istnieje możliwość określenia czy dany profil ma być dostępny na agentach podrzędnych i jakie mają być na nich zainstalowane produkty.