

# Struktura rabatu

Struktura rabatu to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi weryfikację rabatów naliczonych na pozycję dokumentu, a tym samym finalnej ceny artykułu na pozycji dokumentu rozchodowego.

Oprócz standardowych rabatów wartość lub cena artykułu (a tym samym rabat) w transakcji może ulec zmianie w wyniku:

- kontroli marży minimalnej
- kontroli ilość \* cena = wartość (różnica wynikająca z zaokrągleń)

Dodatkowo na sposób naliczania rabatów mają wpływ następujące czynniki:

- ustawienie sposobu łączenia rabatów na definicji rabatu – *Dodaj* lub *Mnóż*
- parametr *Rabat od ceny* na karcie artykułu
- kierunek VAT na dokumencie

Artykuł:	test									
Ilość:	1,0000	Cena początkowa (N):	75,00 PLN	Cena po rabacie (N):	43,50 PLN					
Rabat:	42,00 %	Wartość początkowa (N):	75,00 PLN	Wartość końcowa (N):	43,50 PLN					
Rabaty										
Lp.	Typ	Nazwa	Sposób łącz...	Rabat %	Rabat całko...	Wartość rab...	Wartość przed	Wartość po		
1	Rabat naby...	Rabat Comar...	Dodaj	10,00%	10,00%	7,50	75,00	67,50		
2	Rabat grupy ...	Rabat grupy ...	Dodaj	27,00%	37,00%	20,25	67,50	47,25		
3	Rabat użyt...	Rabat użyt...	Dodaj	5,00%	42,00%	3,75	47,25	43,50		
Rabat nagłówek										
Typ rabatu										
Procentowy rabat nagłówek										0,00
Wartościowy rabat nagłówek										0,00
Pozostały rabat użytkownika										3,75

Okno struktury rabatu

Struktura udzielonego rabatu dostępna jest dla dokumentów FS, PAR, WZ, ZS oraz OS. Dostępna jest w formie dodatkowego okna uruchamianego z poziomu dokumentu lub jako rozwijana sekcja z poziomu formularza pozycji dokumentu (zakładka *Kalkulacja*). Prezentuje on szczegółową listę naliczonych rabatów dla aktualnie wybranej pozycji. Kolejność rabatów na liście jest zgodna z kolejnością ich naliczenia.

Użytkownik może zmieniać zaznaczenie pozycji nie zamykając okna ze strukturą rabatu.

Podgląd struktury rabatu jest zależny od uprawnienia *Dostęp do struktury rabatu* na grupie operatorów. Dla użytkowników nieposiadających uprawnienia do podglądu struktury przycisk zostaje ukryty.

**Wpływ parametru *Kontrola: Ilość\*cena=wartość* oraz *Kontrola marży minimalnej***

- Jeżeli w wyniku kontroli: *ilość\*cena=wartość* nie zmienia się wartość pozycji, a tylko rabat całkowity w strukturze rabatu – nie zostanie dodany żaden wpis.
- Jeśli wartość pozycji zmienia się w wyniku kontroli: *ilość\*cena=wartość* system odnotuje taką zmianę w strukturze rabatu.
- Jeżeli pozycja modyfikowana jest w wyniku kontroli marży minimalnej, system również doda odpowiedni wpis w strukturze rabatu.