

# Dostępność obiektów – Informacje ogólne

Panel *Dostępność obiektów* służy do zarządzania dostępnością obiektów dla poszczególnych centrów struktury firmy. Tylko użytkownicy należący do grupy posiadającej uprawnienie *Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw* mogą korzystać z tej funkcji programu. Przypisywanie uprawnień do grup operatorów jest możliwe z poziomu *Konfiguracja → Struktura praw → Grupy operatorów → edycja grupy → zakładka Inne uprawnienia*.

Zarządzanie dostępnością obiektów w systemie odbywa się:


- globalnie dla wszystkich centrów w menu *Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów*
- lokalnie w ramach konkretnego centrum w menu *Konfiguracja → Struktura praw → edycja/dodawanie danego centrum → przycisk [Dostępność obiektów]*. Z tego poziomu nie jest dostępne okno struktury praw.

Panel dostępności obiektów składa się z następujących sekcji:

- **Struktura praw** – drzewo struktury firmy z opcją dodania domyślnie ukrytych kolumn zawierających informację o typie i aktywności centrum (okno dostępne tylko z poziomu *Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów*)
- **Lista obiektów** – obiekty dostępne do przypisania wybranemu centrum. Lista zawiera kolumnę z nazwą obiektu oraz – w przypadku wyboru centrum podrzędnego – parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Zaznaczony parametr powoduje ‘dziedziczenie’ przez centrum podrzędne wartości obiektów z centrum nadrzędnego. Dezaktywacja parametru pozwoli użytkownikowi ręcznie przypisać wartości obiektów do centrum podrzędnego. Kolumną domyślnie ukrytą jest *Obszar*, wskazujący na kontekst danego

obiektu (np. Księgowość, Handel/Magazyn)

- **Lista wartości przypisanych do wskazanego obiektu** – dla firmy głównej, centrów typu *Firma* oraz centrów podrzędnych z odznaczonym parametrem *Pobierz z nadrzędnego*, w panelu ergonomicznym listy dostępne są przyciski **[Dołącz]/[Odłącz]**. Pozwalają one na dołączenie/odłączenie konkretnego obiektu do listy wartości. Przycisk **[Dołącz]** otwiera listę obiektów zdefiniowanych w systemie, z której należy wskazać dany obiekt za pomocą **[Wybierz]**. Dla niektórych obiektów dostępny jest przycisk **[Edytuj]**, pozwalający na dodatkową konfigurację dołączanych obiektów. Przycisk **[Eksport do arkusza kalkulacyjnego]** umożliwia eksport danych z listy do arkusza kalkulacyjnego.



Panel Dostępność obiektów z listą obiektów firmy głównej

Uwaga

W przypadku centrów *Comarch e-Sklep* i *Mobile* parametr *Pobierz z nadrzędnego* jest zablokowany do zaznaczenia dla obiektów, które nie mogą być dziedziczone z centrum nadrzędnego.

Obiekty dodawane do systemu z poziomu dowolnego centrum struktury są automatycznie dodawane do firmy głównej (root), a także do firmy (centrum typu *Firma*), nadrzędnej w stosunku do danego centrum. Dostępność tych obiektów w pozostałych centrach podrzędnych (w ramach firmy) uzależniona jest od wartości parametru *Pobierz z centrum nadrzędnego*.

Wszystkie obiekty zdefiniowane w systemie wyświetlone są tylko w firmie głównej (root). Użytkownik zalogowany do centrum podrzędnego ma podgląd listy z obiektami dołączonymi do firmy (centrum typu *Firma*) nadrzędnej. Ponieważ na liście widoczne są również obiekty, które nie są dołączone bezpośrednio do centrum wyświetlającego listę, ich edycja jest ograniczona np. brak zakładki *Zarządzanie stanami* dla magazynu niedostępnego w tym centrum.