

Modyfikacja pozycji

Zasady modyfikacji pozycji na dokumentach generowanych:

- Pole *Obsługa transakcji* podlega całkowitej modyfikacji bez względu na typ dokumentu.
- Istnieje możliwość usunięcia pozycji lub zmniejszenia ilości na pozycji/subpozycji dla:
 - FZ wygenerowanych z PZ,
 - PZ z FZ
 - WZ z FS/ PAR

Zmniejszanie ilości na pozycjach dokumentów PZ odbywa się od ostatniej subpozycji, a na pozycji dokumentów WZ odwrotnie do ustawionej na artykule metody kolejowania zasobów FIFO/LIFO. Jako ilość minimalną, system przyjmie:

- 0,0001 przy precyzji jednostki artykułu równej 4
- 0,001 – przy precyzji 3
- 0,01 – przy precyzji 2
- 0,1 – przy precyzji 1
- 1 – przy precyzji równej 0

Uwaga

Usunięcie pozycji z dokumentu WZ/PZ powoduje utratę relacji z pozycją na źródłowym dokumencie handlowym. Aby odbudować relacje, użytkownik musi ponownie wygenerować dokument WZ/PZ na tą pozycję.

Jeśli użytkownik zmniejszył ilość pozycji doprowadzając do usunięcia jednej z subpozycji, podczas zwiększania ilości pozycji system przywróci tą subpozycję (zachowując jego dotychczasowe właściwości). Zwiększając ilość dla pozycji, system w pierwszej kolejności zwiększy ilość na niezerowych subpozycjach, po czym przystąpi do przywracania kolejno wyzerowanych subpozycji – zaczynając od wyzerowanego jako ostatni.

Przykład
FZ/1/2012

- pozycja – 9szt:
 - subpozycja_1 (S1) – 3szt, wartość cechy: czerwony
 - subpozycja _2 (S2) – 4szt, wartość cechy: zielony
 - subpozycja _3 (S3) – 2szt, wartość cechy: biały

PZ/1/2012

- pozycja – 9szt:
 - subpozycja _4 (S4) – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
 - subpozycja _5 (S5) – 4szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)
 - subpozycja _3 (S3) – 2szt, wartość cechy: biały (relacja z S3)

Zmniejszona zostaje ilość na pozycji PZ do 4szt:

- S4 – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
- S5 – 1szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)
- S6 – 0szt, wartość cechy: biały (relacja z S3)
subpozycja jest niewidoczna, gdyż została wyzerowana

Zwiększona zostaje ilość na pozycji PZ do 6szt:

- S4 – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
- S5 – 3szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)

S6 – 0szt, wartość cechy: biały (relacja z S3) subpozycja jest niewidoczny, gdyż została wyzerowana

- Na pozycje, które nie zostały uwzględnione na generowanym dokumencie można wygenerować kolejne dokumenty, aż do chwili całkowitego ich wykorzystania.
- Na dokumencie **FZ wygenerowanym z dokumentu PZ** możliwe jest:
 - *zwiększenie ilości* – na dokumencie FZ dodana

zostanie nowa subpozycja. Po zwiększeniu ilości na pozycji dokumentu nie ma możliwości modyfikacji ceny/wartości danej pozycji, zostanie ona automatycznie przeliczona.

- *dodanie nowej pozycji* – użytkownik ma możliwość określenia ilości oraz ceny/wartości dodanej pozycji.
- W przypadku modyfikacji ilości pozycji na dokumentach **WZ/FS/PAR wygenerowanych z ZS**, możliwe jest zwiększanie ilości pozycji aż do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów.

Operator może również zwiększyć ilość pozycji przez bezpośrednie działania na subpozycjach (przyciski [Zwróć]/[Dodaj]). Wówczas sam decyduje, które zasoby mają realizować źródłowe ZS. Wybrane zasoby, podobnie jak przy zwiększaniu ilości pozycji modyfikując pole *Ilość* (odnoszące się do całej pozycji), mogą być inne niż pierwotnie pobrane przez system podczas generowania WZ/FS/PAR.

Jeśli na wygenerowanym dokumencie dodany zostanie ręcznie nowa pozycja, mimo że będzie ona teoretycznie taka sama jak na ZS, system potraktuje ją jako zupełnie nową (dodatkową), niezwiązaną z zamówieniem i oprócz rezerwacji trzymanej przez ZS na dany artykuł, utworzy nową rezerwację wynikającą z pozycji dodanego na wygenerowany dokument.

Uwaga

Może zdarzyć się tak, że system usunie/zmniejszy ilość innej subpozycji niż ta, która została zaznaczona przez użytkownika, gdyż znalazł na tej pozycji nowszy/starszy zasób z tej samej partii.

- Dla dokumentu MM- wygenerowanego z PZ lub PW, system umożliwia pełną edycję pozycji, przy czym operowanie ilością zamyka się w granicach dostępnych do wydania zasobów.
- Przy generowaniu PW i RW oraz PZ i WZ z dokumentu

inwentaryzacji, można edytować jedynie pracownika przypisanego do danej pozycji (obsługującego transakcję), cenę oraz wartość poszczególnych pozycji, nie można zmieniać ilości.