

# Rezerwacje na ZWE

Na ZWE, podobnie jak na ZS, istnieje możliwość:

- ręcznego wiązania zasobów i partii z subpozycjami sprzedażowymi ZWE. Taka możliwość jest dostępna od momentu wygenerowania przez system subpozycji sprzedażowych, czyli po drugim zatwierdzeniu ZWE.
- rezerwowania/zwalniania rezerwacji za pomocą przycisków **[Rezerwuj zasoby]** i **[Zwolnij zasoby]**.

Operacje te mogą być dokonywane wyłącznie dla subpozycji zamówień będących w stanie *Zatwierdzonym* bądź *W realizacji*. Ponadto muszą istnieć subpozycje dla których ilość niezrealizowana jest większa od zera.

Obie operacje mogą być wywoływane jednocześnie dla wielu dokumentów, pozycji lub subpozycji. Przycisk **[Zwolnij zasoby]/[Rezerwuj zasoby]** zastosowany z poziomu:

- **listy zamówień** – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wszystkich pozycji zaznaczonych zamówień i ich niezrealizowanych subpozycji
- **formularza dokumentu** – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wszystkich niezrealizowanych subpozycji zaznaczonych pozycji
- **formularza pozycji** – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wskazanych subpozycji danej pozycji, dla ilości niezrealizowanej

Po wykonaniu operacji system wyświetla komunikat wraz ze szczegółową informacją nt. zwolnionych/pobranych zasobów. Ilość szczegółów w komunikacie jest uzależniona od poziomu, z jakiego dokonywane jest zwalnianie/rezerwowanie zasobów.

Kryteria sprawdzane podczas wiązania zasobów z subpozycjami ZWE:

- **artykuł** – zgodny z artykułem subpozycji

- **magazyn** – zgodny z magazynem subpozycji
- **data utworzenia zasobu/partii** (przyjęcia na magazyn) – nie późniejsza niż data bieżąca; nie dotyczy metody AVCO
- **cechy** – zgodność wartości cech zasobów/partii z wartościami cech subpozycji ZWE:
  - jeżeli na pozycji zamówienia podano wartości dla cech wpływających, to poszukiwane zasoby/partie muszą posiadać taką samą wartość cechy
  - jeżeli na pozycji zamówienia nie podano wartości dla cech wpływających na partie, to poszukiwane zasoby/partie mogą posiadać dowolną wartość dla tej cechy lub nie mieć przypisanej żadnej wartości

Kolejność pobierania zasobów/partii wywołana przyciskiem [**Rezerwuj zasoby**] jest uzależniona od zdefiniowanej przez operatora w systemie metody kolejkowania zasobów. Użytkownik nie może wskazać zasobów/partii, z którymi mają zostać powiązane subpozycje na ZWE.

W przypadku wystawiania dokumentu ZWE w centrum, w którym dla typu dokumentu ZWE nie przypisano magazynu będącego magazynem źródłowym na ZWE, kolumny *Dokument* i *Dokument pierwotny* na subpozycjach pozostaną niewypełnione (centrum nie posiada praw do magazynu w kontekście tego dokumentu).

Podczas realizacji ZWE dokumentem MM- system zmniejszy ilość na subpozycji dokumentu ZWE.

Na zakładce *Dostawy* w sekcji *Partie/dostawy* prezentowane są partie i zasoby tylko w przypadku, gdy centrum z poziomu którego edytowany jest dokument ZWE ma uprawnienia do magazynu źródłowego.

#### Uwaga

Do jednej pozycji zamówienia generowane są dwa typy rezerwacji: zakupowe – generowane podczas pierwszego zatwierdzenia ZWE (zatwierdzenia na magazyn docelowy) i sprzedażowe – generowane podczas drugiego zatwierdzenia ZWE

(zatwierdzenia na magazyn źródłowy). Rezerwacje sprzedażowe są realizowane przez dokumenty MM- z magazynu źródłowego, a rezerwacje zakupowe są realizowane przez dokumenty MM+ na magazyn docelowy.