

Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia)

W wersji 2024.1.0 wprowadzono integrację Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia.

Uwaga

Integracja Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia jest dostępna wyłącznie w ramach licencji **Comarch BPM Premium** – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) wartość klucza **PremiumFunctionality** to „True”.

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->  
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />  
<!-- Endpoint for API User Agent -->  
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v3" />  
<!-- Endpoint for API Search Engine -->  
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v4" />
```

[/su_lightbox]



W ramach zakładki **[Automatyczne generowanie dokumentów]** dostępny jest typ punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, który ma na celu umożliwienie pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia.

Zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za



pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” .

Uwaga

Do poprawnej współpracy systemu Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar [tempus1.gum.gov.pl](https://www.gum.gov.pl).

Informacje dotyczące zegara znajdują się na stronie: <https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.html>.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Kontrolki

Uprawnienia

Tryb współpracy

Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia

Do poprawnej współpracy systemu Comarch DMS wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar tempus1.gum.gov.pl, więcej informacji odnośnie zegara: <https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524.Zegar.html>

Użytkownik na podstawie danych konfiguracyjnych loguje się do usługi e-Doręczenia, skąd pobiera wiadomości dostarczone na jego adres e-doręczeń.

Zapisz

Zamknij

Wybór typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy”

Zakładka „Ogólne”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Kontrolki

Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Pozwalaj na usunięcie wiadomości
z listy i ze skrzynki e-Doręczeń

☐

Zapisz

Zamknij

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb jednospółkowy)

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń ☐

Zapisz Zamknij

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb wielospółkowy)

W ramach zakładki „Ogólne” znajdują się następujące pola:

- **Nazwa punktu**- nazwa, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Spółka** – spółka, do której ma być przypisany dany punkt ACD; pole dostępne w trybie wielospółkowym
- **Typ obiegu** –typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z danego punktu ACD;
- **Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń** – parametr, który odpowiada za sposób usuwania wiadomości. Jeżeli parametr jest:

- Odznaczony ☐ – wiadomości będą usuwane tylko z Comarch BPM (dawniej DMS);
- Zaznaczony ☒ – wiadomości zostaną usunięte zarówno z Comarch BPM (dawniej DMS), jak i ze skrzynki e-Doręczenia

W wersji 2024.2.0 na zakładce „Ogólne” wprowadzono następujące zmiany:

- Usunięto pole „Adres skrzynki”
- Usunięto pole „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”;
- Usunięto pole „Klucz prywatny”.

Powyższe pola zostały przeniesione:

- w przypadku trybu jednofirmowego – na zakładkę  [Ustawienia] na zakładkę „Integracje” (zob. [Integracje](#));
- w przypadku trybu wielofirmowego – na zakładkę  [Ustawienia] na zakładkę „Połączenia z ERP” (zob. [Połączenia z ERP](#)).

Uwaga

Aby praca z punktem konfiguracyjnym przebiegała poprawnie, należy najpierw uzupełnić wspomniane powyżej pola: „Adres skrzynki”, „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia” i „Klucz prywatny”.

Zakładka Kontrolki

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Kontrolki** Uprawnienia

Data doręczenia (Datadoreczenia)

Temat wiadomości (Tematwiadomosci)

Dostawca (Dostawca)

Treść wiadomości (Trescwiadomosci)

Załącznik (Zalacznik)

Dodaj

1 select EDM_DeliveryDate from do.ED_Messages

2 where EDM_Id=@Id1@

Test zapytania SQL

Składnia:

SELECT datetime

datetime - data

Przykład:

BEGIN TRY

select paymentDate from tabela

where Id = @Id1@

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił


Zapisz

Zamknij

Zakładka „Kontrolki” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach danego typu obiegu po przetworzeniu dokumentu.

Załączniki przesłane w wiadomości zostaną dodane do wskazanej kontrolki typu Załącznik.



Wybór kontrolki typu Załącznik, do której ma zostać dodany załącznik przesłany w wiadomości

Wskazówka


Przykładowe zapytania, których można użyć w ramach zakładki „Kontrolki”:

- Temat wiadomości: `select EDM_Subject from do.ED_Messages where EDM_id=@Id1@`
- Treść wiadomości: `select EDM_TextBody from do.ED_Messages where EDM_id=@Id1@`
- Dostawca: `select EDM_SenderName from do.ED_Messages where EDM_id=@Id1@`
- Data doręczenia: `select EDM_DeliveryDate from do.ED_Messages where EDM_id=@Id1@`


Zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na każdej zakładce znajduje się ikona  **[Eksport]**, która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk.



Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb jednospółkowy



Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb wielospółkowy

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)