

Instalacja aplikacji stacjonarnej w trybie ręcznym

Uwaga

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod adresem

<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section>

Stacjonarna aplikacja Comarch BPM może zostać skonfigurowana (uruchamiana) na dwa sposoby:

- Jako samodzielna aplikacja zintegrowana z ERP XL, ale bez możliwości uruchamiania aplikacji z poziomu środowiska ERP XL.
- Aplikacja zintegrowana ze środowiskiem ERP XL, z możliwością uruchomienia aplikacji z poziomu okna startowego ERP XL oraz z poziomu formatek ERP XL (historia związanych).

Konfiguracja aplikacji stacjonarnej bez możliwości uruchomienia z poziomu środowiska ERP XL

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch BPM {wersja}**, następnie zawartość katalogu **BPM Desktop** przekopiować do nowo utworzonego folderu na lokalnym dysku. Np. do c:\ComarchDMS

Następnie należy otworzyć do edycji plik **DMS.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web).

Np. `<add key="ServerUri" value="http://localhost/BPM" />`

Po zapisaniu pliku **DMS.exe.config** należy sprawdzić działanie aplikacji uruchamiając plik **DMS.exe**

Dla wersji Comarch BPM wcześniejszych niż 2020.2.1 istnieje konieczność wykonywania powyższych kroków na pliku **ObiegDokumentow.exe.config**, aplikacja uruchamiana jest plikiem **ObiegDokumentow.exe**.

Uwaga

W wersji 2025.2.0 w katalogu z aplikacją desktop istnieją dwa pliki konfiguracyjne: **BPM.exe.config** i **DMS.exe.config** – aby możliwe było korzystanie z „Historii związanych”, należy uzupełnić i przekopiować plik **DMS.exe.config**



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://<host>/<directoryName>" />
5     <add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />
6     <add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="true"/>
7     <add key="SystemScrollbars" value="false" />
8     <add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
9     <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
10    <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
11    <!-- scanning zone option: x,y,width,height
12           x: x coordinate of top left corner,
13           y: y coordinate of top left corner,
14           width: width
15           height: height
16    -->
17    <!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
18    <add key="ScanMode" value="Aspose" />
19    <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
```

Plik konfiguracyjny **DMS.exe.config**, adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web)

Konfiguracja aplikacji stacjonarnej z możliwością uruchamiania z poziomu Comarch ERP XL

Konfiguracja Comarch BPM (dawniej DMS) z możliwością uruchomienia z poziomu Comarch ERP XL składa się z kilku

kroków:

- W pierwszej kolejności należy skonfigurować środowisko Windows na komputerze operatora:
 - W głównym katalogu Comarch ERP XL należy utworzyć nowy folder, np. ComarchBPM (c:\ERPXL_2023.1\ComarchBPM).
 - W zmiennych środowiskowych systemu Windows PATH należy dodać nową ścieżkę do nowoutworzonego folderu (niezależnie od ścieżki do głównego katalogu ERP XL)
 - Zrestartować komputer
- Uwaga
Należy upewnić się że w zmiennych środowiskowych PATH istnieje tylko jedna ścieżka do folderu ERP XL i jedna do folderu ERP XL\ComarchBPM.
- Kolejny krok to konfiguracja aplikacji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS):
 - W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch BPM {wersja}**, zawartość katalogu **BPM Desktop** przekopiować do nowo utworzonego folderu w katalogu ERP XL Np. do: **c:\ERPXL_2025.0.3\ComarchBPM**
 - Otworzyć do edycji plik **DMS.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web). Np. <add key="**ServerUri**" value="**http://localhost/BPM**" />
 - Zapisać plik **DMS.exe.config** i przekopiować do głównego katalogu ERP XL (w naszym przykładzie do c:\ERPXL_2021.0). Plik **DMS.exe.config** musi znajdować się w dwóch katalogach:
 - c:\ERPXL_2025.0.3
 - c:\ERPXL_2025.0.3\ComarchBPM

Uwaga

W wersji Comarch BPM 2025.2.0 w katalogu z aplikacją desktop istnieją dwa pliki konfiguracyjne: BPM.exe.config i DMS.exe.config – aby możliwe było korzystanie z „Historii związanych”, należy uzupełnić i przekopiować plik DMS.exe.config

- Uruchomić **RejestrOD.bat** (z katalogu c:\ERPXL_2025.0.3\ComarchBPM). W zależności od uprawnień operatora systemu Windows można powtórzyć uruchomienie **RejestrOD.bat** z prawami administratora.
- Jeżeli użytkownik korzysta z wersji ERP XL wcześniejszej niż 2020.0, konieczne jest również uzupełnienie i wykonanie powyższych kroków na pliku **ObiegDokumentow.exe.config**.
- Ostatnim krokiem jest zmiana trybu pracy w środowisku ERP XL:
 - Włączenie w środowisku ERP XL trybu współpracy z Comarch BPM – z poziomu Microsoft SQL Management Studio na bazie ERP XL należy wykonać poniższe zapytanie:

```
update cdn.konfig set kon_wartosc=1 where  
kon_numer=7200
```


Uwaga

Uprawnienie „Obieg dokumentów” ustawiane na właściwościach operatora na zakładce „Parametry” w module Administrator Comarch ERP XL odnosi się do „starej” wersji Obiegu Dokumentów. W przypadku współpracy z Comarch BPM uprawnienie to należy wyłączyć wszystkim operatorom.

Sprawdzenie poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)

Należy odszukać i uruchomić plik **DMS.exe**. Zostanie otwarte okno logowania do aplikacji stacjonarnej, w którym należy się zalogować na operatora administrator (bez hasła). **Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM instalowano za**

pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.



COMARCH
BPM

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie

→

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej

×

**COMARCH
BPM**

Spółka

ABC Fir

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie




Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie wielospółkowym

Uwaga

Po zainstalowaniu aplikacji w trybie ręcznym należy zmienić hasło dla operatora ODUser na serwerze SQL. Następnie w pliku konfiguracyjnym web.config ustawić takie samo hasło we wszystkich sekcjach „connectionstring”.


Sprawdzenie poprawności integracji z Comarch ERP XL

Poprawność integracji z Comarch ERP XL można zweryfikować uruchamiając **Obieg dokumentów** z poziomu menu Start systemu Comarch ERP XL. Po kliknięciu na przycisk Obieg dokumentów zostanie uruchomiony aktualnie skonfigurowany Comarch BPM.



Menu Start Comarch ERP XL

Integracja z Comarch ERP XL umożliwia wiązanie dokumentów ERP XL z dokumentami Comarch BPM wykorzystując do tego formatkę „Historia związanych”. Ponadto umożliwia też generowanie dokumentów za pomocą kontrolki Dokument ERP XL oraz działanie kontrollek elektronicznych.



Wiązanie dokumentu ERP XL z dokumentami Comarch BPM