

Kontrahent

Kontrolka typu „**Kontrahent**” umożliwia wczytywanie na kartę obiegu Comarch DMS kontrahenta z listy kontrahentów zdefiniowanych w programie Comarch ERP XL.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego **zawartość będzie widoczna na karcie obiegu**, wartość pola **nie musi być unikalna**, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego **wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki**. Wartość tego pola **musi być unikalna** w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – **parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią.**

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

- **Nazwa spółki** – parametr **dostępny w trybie wielofirmowym**. Określa **spółkę, z której będzie można wskazać**

kontrahenta.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: **Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.**

- Gdy wybrana jest wartość **„Brak”**, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości **„SQL OD”** lub **„SQL ERP”** pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL, za pomocą którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr **„Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”**.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

- Dla wartości „**C# Script**” możliwe jest inicjowanie kontrolki za pomocą kodu w języku C#.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

C# Script

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



- Zaznaczenie parametru „**Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu**” powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjowanie SQL lub C#. **Odznaczenie parametru** oznacza, że działanie aplikacji w zakresie inicjowania będzie odbywało się jak dotąd, czyli **wartość zostanie zainicjowana raz**.


Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie**

kliknie w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.




Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Kontrahent 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „C#Script” oraz na definicji kontrolki „Kontrahent 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytań

Kontrahent

Nazwa wyświetlana	Kontrahent
Nazwa (identyfikator)	ERPContractor2
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Nazwa spółki	P9 Sp. z o.o. ▼
Pokaż na liście	☐
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak ▼
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie ▼
Ustaw	

Kontrolka typu Kontrahent i jej właściwości

W sekcji „**Podgląd karty obiegu**” po dodaniu kontrolki typu Kontrahent prezentowany jest przycisk , który otwiera **listę kontrahentów z programu Comarch ERP XL**.



Dodawanie kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent

Kontrahent
 [Zmień] [X] [JEDNORAZOWY] – w kontrolce prezentowane są przyciski [Zmień] wywołujący **listę kontrahentów z Comarch ERP XL**, na której można dokonać zmiany kontrahenta przypisanego do dokumentu oraz [X] [Odepnij] który **usunie wskazanie na kontrahenta**.

FZXL/17/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia

Kontrahent: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Elementy

LP | Towar | J.m.

Dokument

NIP kontrahenta: 6770065406

Opis

NIP nabywcy

Województwo nabywcy

Data sprzedaży

Dokumenty w obiegu

Kontrahenci

Grupy: Wg akronimu Wg NIP-u Wg akwizytora Wg rejonów Znajdź

Grupa Główna

Akronim	Miasto	Prefiks	NIP	Kod p.	Ulica	Nazwa
☐ AL	Warszawa	PL	7751241104	99-400	Lipowa 11/15	Aloza
☐ CA	Kraków	PL	6770065406	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH S
☐ CH	Kraków	PL	6751382502	31-864	AL. JANA PAWŁA	COMARCH H
☐ JEDNORAZOV				00-000		

Filtr:

☐ Archiwalne ☐ Wyświetl opiekuna

Podział: Odbiorcy Rodzaj: <Wszyscy>

Opiekun: Kontrahent główny

FirmaXL Pracownik Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 60 % +

Zmiana kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent

Przykład

Administrator chce, aby po wpisaniu numeru NIP w kontrolce „NIP kontrahenta” (identyfikator: „nip_kontrahenta”) w kontrolce „Kontrahent” został wybrany kontrahent o tym numerze NIP.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „NIP kontrahenta” (identyfikator: „nip_kontrahenta”), a po wyborze „SQL ERP” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
select knt_gidnumer from cdn.kntkarty where knt_nip= @nip_kontrahenta@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```
1 select knt_gidnumer from cdn.kntkarty where knt_nip= @nip_kontrahenta@
```

Kontrolki

^InitSenderControlName
^SenderControlName
Adres_nabywcy
czy_aktywny_vat_nabywca
Dataplat
Datasprz
Datawys
Decimal1
ds

Składnia:

SELECT TOP 1 int
Int – ID kontrahenta.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1234
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) =
'W zapytaniu wystąpił błąd : ' +

Zapisz

Zamknij

[FirmaXL] ADMIN

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

[Kontrahent] Kontrahent

Kontrahent

Nazwa spółki

FirmaXL

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

NIP kontrahenta (nip_kontrahenta)

Dodaj

Wzór na wartość

SQL ERP

Nazwa spółki

FirmaXL

Pokaż

Usuń

Definiowanie kontrolki typu Kontrahent

Następnie administrator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS wprowadzi numer NIP do kontrolki „**NIP kontrahenta**”, wówczas w kontrolce „**Kontrahent**” automatycznie wybrany zostanie kontrahent o danym numerze NIP (jeśli znajduje się na liście kontrahentów w Comarch ERP XL).

FZXL/17/11/2022

Spółka : FirmaXL Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia: Dokumenty związane: Nr dokumentu:

Kontrahent: [CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Załącznik: Lista:

Elementy: LP | Towar | J.m. | Ilość | Cena | Stawka VAT | Czy zatwierdzono

Dokument: Towar: Wartość netto:

NIP kontrahenta: 6770065406

Pełna nazwa nabywcy: Waluta:

Opis: Rachunek bankowy: Lista:

NIP nabywcy: Adres nabywcy: Poczta nabywcy:

Województwo nabywcy: Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT: Data płatności:

Data sprzedaży: Ilość:

Dokumenty w obiegu:

Przebieg

↓

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap 2

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie numeru wpisanego w kontrolce „NIP kontrahenta”

Przykład

Administrator pragnie, aby po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL w kontrolce typu Dokument elektroniczny o nazwie „FZ” (identyfikator: „FaZ”) w kontrolce typu Kontrahent o nazwie „Kontrahent” automatycznie był wybierany kontrahent występujący w danym dokumencie.

W tym celu w definicji kontrolki typu Kontrahent w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „FZ” (identyfikator: „FaZ”), a po wyborze „SQL ERP” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

```
select d.Trn_KntNumer from cdn.TraNag d
where d.TrN_GIDTyp = @FaZ_IdType@ and d.TrN_GIDNumer =
@FaZ_Id@
```

Wyrażenie kontrolki

Uwaga!Zmiana nazwy kontrolek może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 select d.Trn_KntNumber from cdm.TraNag d
2 where d.TrN_GIDTyp = @FaZ_IdType@ and d.TrN_GIDNumber = @FaZ_Id@
3

```

Kontrolki

- ^InitSenderControlName
- ^SenderControlName
- Adres_nabywcy
- czy_aktywny_vat_nabywca
- Dataplat
- Datasprz
- Datawys
- Decimal1
- ds

Składnia:

```
SELECT TOP 1 int
Int – ID kontrahenta.
```

Przykład:

```
BEGIN TRY
SELECT 1234
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
```

Zapisz

Zamknij

wentu
 trahent
 znik

FirmaXL

☐

Brak

wator)

FZ (FaZ)

Dodaj

SQL ERP

FirmaXL

[Pokaż](#)
[Usuń](#)

Definiowanie kontrolki typu Kontrahent

Następnie administrator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS doda dokument z systemu Comarch ERP XL w kontrolce „FZ”, wówczas w kontrolce „Kontrahent” automatycznie wybrany zostanie kontrahent określony na danym dokumencie.

FZXL/18/11/2022

Dokumenty

Spółka : FirmaXL

Data utworzenia : 07-11-2022

Dane ogólne

Data wystawienia

Kontrahent

FZ 2/22/SA

[CA] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Dokumenty związane

FZ 2/22/SA

Załącznik

Nr dokumentu

Lista

Elementy

LP

Towar

J.m.

Ilość

Cena

Stawka VAT

Czy zatwierdzono

Dokument

Towar

Wartość netto

NIP kontrahenta

Pelna nazwa nabywcy

Wakula

Opis

Rachunek bankowy

Lista

NIP nabywcy

Adres nabywcy

Pocztą nabywcy

Województwo nabywcy

Czy nabywca jest aktywnym płatnikiem VAT

Data płatności

Data sprzedaży

FZ 2/22/SA

Ilość

Dokumenty w obiegu

Przebieg

Etap 1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Etap 2

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator
FirmaXL	Pracownik	Administrator systemu

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

Automatyczny wybór kontrahenta na podstawie dokumentu wybranego w kontrolce „FZ”

Wskazówka

Jeśli podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent:

- formatka z listą kontrahentów nie podnosi się – sprawdź [tutaj](#)
- pojawia się komunikat: „Baza nie jest zarejestrowana w systemie ERPXL” – sprawdź [tutaj](#)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)