

# Przechowywanie plików

W zakładce „Przechowywanie plików” operator może zalogować się na konto **Comarch IBARD**, na które mają trafiać dokumenty **z kontrolek typu załącznik** lub/i **z Managera dokumentów/Repozytorium**.

Aby zakładka była dostępna, należy w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić wartość **IBARD** w ramach klucza „**DestinationAttachmentWorkflow**” („**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**)

W przypadku współpracy z modułem **Comarch DMS Repozytorium** możliwe jest również wskazanie, **w którym imieniu** mają być przekazywane do **Repozytorium** dokumenty dodane do **kontrolek typu załącznik**, dla których ustawiono opcję operatora dodającego załącznik „**Z konfiguracji**”.

Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **włączona** (w pliku **web.config** parametr „**UseRepository**” = **true**), a „**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**, wówczas w sekcji „**Kontrolki typu Załącznik**” dostępne są dwa pola:

1. **Repozytorium** – w tym polu w ramach opcji '**Login domyślnego operatora repozytorium**' wybrany zostaje **operator**, w którego imieniu **pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium**, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu „**Zastosuj login operatora Repozytorium**” wybrano opcję „**Z konfiguracji**” (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#)).

**Wybór operatora domyślnego** jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest **tryb wielospółkowy**, operator zostaje

wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.

**Zmiana operatora domyślnego** jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.

Ustawianie operatora domyślnego dla Repozytorium

2. **Comarch IBARD**– po wyborze w ramach tego pola przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik,

a następnie kliknąć

Zaloguj

**[Zaloguj]** .

Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji Kontrolki typu Załącznik wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.

Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:

- w pliku **Web.config** (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr „**DestinationAttachmentWorkflow**”, tak, aby „**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**.
- w definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „**Archiwa**” w ramach pola „**Nazwa spółki**” wybrać opcję „**Brak spółki – IBARD**”.



**Załącznik**

OGÓLNE    **ARCHIWA**

Manager dokumentów ☐

Nazwa spółki Brak spółki - IBARD ▼

Wybór opcji „Brak spółki – IBARD” w definicji kontrolki typu Załącznik


Jeżeli „**DestinationAttachmentWorkflow**” nie jest równe „**IBARD**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest **włączona**, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie **tylko** pole *Repozytorium*.

Jeśli natomiast:

- „**DestinationAttachmentWorkflow**” = „**IBARD**” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest **aktywna**, wtedy w ramach zakładki „**Przechowywanie plików**” jest dostępna **tylko jedna sekcja** „**Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów**”. W ramach tej sekcji możliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku „**Autoryzacja**” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie


A rectangular button with a thin border and the text "Zaloguj" in a sans-serif font.

kliknąć **[Zaloguj]** . Po zalogowaniu do usługi **Comarch IBARD** w ramach podsekcji **Comarch IBARD** w sekcji „**Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów**” wyświetlany jest **login użytkownika w Comarch IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi **Comarch IBARD**.




## Sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”

- „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**D0**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „**Przechowywanie plików**” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik



## Sekcja „Kontrolki typu Załącznik”

- „**DestinationAttachmentWorkflow**” = „D0” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Manager dokumentów”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów



## Sekcja „Manager dokumentów”

Jeżeli współpraca z modułem Repozytorium jest **aktywna** (w pliku **web.config** parametr **„UseRepository” = true**), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również **do usługi Comarch IBARD** (zob. [Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora](#)), wówczas konieczne jest spełnienie **trzech** warunków:


1. Odpowiednie określenie **connection stringa** w kluczu **IBARDStorageSettings** w pliku **appsettings.json** (zob. [Repozytorium – instalacja dla administratora](#))
2. Wpisanie wartości **„IBARD”** w kluczu **„DestinationAttachmentsRepository”** w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS
3. Wybranie sekcji **„Repozytorium”** w zakładce **„Przechowywanie plików”** w zakładce **„Ustawienia”**  w aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi **Comarch IBARD** za pomocą przycisku **„Autoryzacja”**.

Po naciśnięciu przycisku  [Autoryzacja] zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło) i kliknąć  [Zaloguj].

Wówczas połączenie z kontem Comarch IBARD zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji *Repozytorium* obok przycisku  [Autoryzacja] w formie informacji *Zalogowano użytkownika* [nazwa użytkownika]. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do Comarch DMS Repozytorium będą przechowywane w usłudze Comarch IBARD.

#### Uwaga


Sekcja „Repozytorium” jest widoczna dopiero po zapisaniu wartości „IBARD” w kluczu „DestinationAttachmentsRepository” w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS



Okno logowania do usługi Comarch IBARD w aplikacji desktopowej Comarch DMS w sekcji „Repozytorium”


## Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**”, wtedy w ramach usługi **Comarch IBARD** po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS „, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.




## Folder „Comarch DMS” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **nieaktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS MD”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



## Folder „Comarch DMS MD” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **aktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS Repository”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



Folder „Comarch DMS Repository” w usłudze Comarch IBARD

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)