

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe


W wersji 2024.3.0 umożliwiono weryfikację dwuetapową podczas logowania operatora do nowej aplikacji web i do aplikacji desktop Comarch DMS za pomocą aplikacji Google Authenticator.

Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora

Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa może zostać uruchomiona przez operatora o uprawnieniach administratora. W tym celu należy zalogować się do aplikacji desktop Comarch DMS, a


następnie przejść do zakładki  **[Ustawienia]**, zaś następnie do zakładki „Narzędzia”.

W wersji 2024.3.0 na zakładce „Narzędzia” dodano sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”. W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS.



Zakładka „Narzędzia” z sekcją „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”

Administrator powinien kliknąć w sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”, a następnie w znajdujący się w niej link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Po kliknięciu przez administratora w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej” weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć „Logowanie dwuetapowe” przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”, wówczas link zmienia się na „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”.

Uwaga

W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*).

Uwaga

W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

Wyłączenie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link [Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link

[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki




[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu



Ustawienia

zakładki **[Ustawienia]** w nowej aplikacji web wedle własnego uznania (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* oraz *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*).



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS

Od wersji 2024.2.2 każdy operator może włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. W przypadku, jeśli administrator Comarch DMS skonfiguruje obowiązkowe logowanie dwuetapowe dla każdego użytkownika (zob. *Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora*) uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, w innym przypadku – dobrowolne.

Jeżeli uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, wówczas operator musi je skonfigurować podczas kolejnego logowania – po wprowadzeniu loginu i hasła i kliknięciu „Zaloguj” zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.

×

1. Pobierz aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym.
2. Zeskanuj kod QR lub przepisz kod do aplikacji Google Authenticator.
3. Zapisz klucz bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać dostęp do konta np. podczas utraty telefonu.
4. Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



Klucz bezpieczeństwa W6SU XRIT 7G5S 5DO3

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” wyświetlone przy logowaniu do aplikacji desktop Comarch DMS w przypadku, jeśli administrator włączył wymuszenie logowania dwuetapowego, a dany operator nie miał go uruchomionego

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

1. Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym
2. Otworzyć aplikację Google Authenticator

3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”

4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:

- kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS

lub

- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu „Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny w ramach pola „Klucz bezpieczeństwa” w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać kod z pola „Klucz bezpieczeństwa” na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygaśł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

7. Kliknąć przycisk



[Zapisz].

×

1. Pobierz aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym.
2. Zeskanuj kod QR lub przepisz kod do aplikacji Google Authenticator.
3. Zapisz klucz bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać dostęp do konta np. podczas utraty telefonu.
4. Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



Klucz bezpieczeństwa W6SU XRIT 7G5S 5DO3

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Zapisz

Anuluj

Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Zapisz

Po kliknięciu przycisku [Zapisz] operator zostanie zalogowany do aplikacji desktop Comarch DMS.


Jeżeli uruchomienie logowania dwuetapowego jest dobrowolne, wówczas aby włączyć logowanie dwuetapowe operator powinien



przejsć na zakładkę **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki „Konfiguracja” w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0, kliknąć w link

[Włącz logowanie dwuetapowe](#)


[Włącz logowanie dwuetapowe].



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” z linkiem „Włącz logowanie dwuetapowe”

[Włącz logowanie dwuetapowe](#)

Po kliknięciu w link **[Włącz logowanie dwuetapowe]** zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” z oknem „Włącz logowanie dwuetapowe”

Następnie operator musi kolejno wykonać takie same czynności, jak opisano powyżej w przypadku włączania logowania dwuetapowego podczas logowania, jeśli wymusił je administrator.


Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno „Włącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie

dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) **[Wyłącz logowanie dwuetapowe]**.




Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora, należy

przejsć na zakładkę  **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki „Konfiguracja” w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe” kliknąć w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) **[Wyłącz logowanie dwuetapowe]**.



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok z linkiem „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) [Wyłącz logowanie dwuetapowe] zostaje otwarte okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”.

×

Chcesz wyłączyć logowanie dwuetapowe?

Uwaga! Wyłączenie logowania dwuetapowego spowoduje obniżenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Zapisz

Anuluj

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Następnie w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć

przycisk

Zapisz

 [Zapisz].

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”


Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na

[Włącz logowanie dwuetapowe](#)

[Włącz logowanie dwuetapowe].




Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Logowanie dwuetapowe do aplikacji desktop Comarch DMS

Jeżeli operator włączył weryfikację dwuetapową (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*), wówczas po otwarciu okna logowania do aplikacji desktop i wprowadzeniu loginu i hasła, a następnie kliknięciu

w przycisk  **[Zaloguj się]** zostaje wyświetlone okno „Podaj kod z aplikacji”. W ramach tego okna należy wprowadzić 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator (zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w oknie „Podaj kod z aplikacji” należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Następnie operator powinien

kliknąć w przycisk  [Zaloguj się] dostępny w ramach okna „Podaj kod z aplikacji”.



COMARCH
DMS

Login


Administrator

COMARCH
DMS

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS z oknem „Podaj kod z aplikacji”

The image shows a web browser window with the Comarch DMS logo at the top. Below the logo, there is a text prompt: "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator." Underneath this prompt is a text input field containing the code "881 643". To the right of the input field is a circular button with a right-pointing arrow. A small 'x' icon is visible in the top right corner of the window frame.

Okno „Podaj kod z aplikacji” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zaloguj się] okno logowania i okno „Podaj kod z aplikacji” zostają zamknięte, a otwiera się aplikacja desktop Comarch DMS.

Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS


Od wersji 2024.3.0 każdy operator może włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. W przypadku, jeśli administrator Comarch DMS skonfiguruje obowiązkowe logowanie dwuetapowe dla każdego użytkownika (zob. *Uruchomienie obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej przez administratora*) uruchomienie logowania dwuetapowego jest wymagane, w innym przypadku – dobrowolne.

Aby włączyć logowanie dwuetapowe w nowej aplikacji web Comarch

DMS operator powinien przejść na zakładkę **[Ustawienia]**, a później do zakładki „Preferencje”. Następnie należy sprawdzić w sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0, czy w polu „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wybrana jest opcja „Wyłączone” (opcja domyślna) – jeśli tak, operator powinien kliknąć w link


Zmień

[Zmień], znajdujący się obok tego pola.



Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” – wybór opcji „Zmień” w sekcji „Logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link **Zmień** **[Zmień]** zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.



Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje”, sekcja „Logowanie dwuetapowe” z oknem „Włącz logowanie dwuetapowe”

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

1. Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym

2. Otworzyć aplikację Google Authenticator

3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”

4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:

- kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS


lub

- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu

„Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny poniżej kodu QR w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać 16-cyfrowy kod z pola poniżej kodu QR na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

Zapisz

7. Kliknąć przycisk

[Zapisz].

Włącz logowanie dwuetapowe



1. Pobierz aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym.
2. Zeskanuj kod QR lub przepisz kod do aplikacji Google Authenticator.
3. Zapisz klucz bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać dostęp do konta np. podczas utraty telefonu.
4. Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



7DWD SKRX XTLC FE43

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Kod weryfikacyjny


939 285


Anuluj

Zapisz

Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do Internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z Internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.


Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zapisz] okno „Włącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a w polu „Logowanie dwuetapowe” w sekcji „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wyświetlana jest wartość „Włączone”.



Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora


Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS, należy przejść na zakładkę




[Ustawienia], a później do zakładki „Preferencje”. Następnie należy sprawdzić w sekcji „Logowanie dwuetapowe”, którą dodano w wersji 2024.3.0, czy w polu

„Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” wybrana jest opcja „Włączone”– jeśli tak, operator powinien kliknąć w link **Zmień** [Zmień], znajdujący się obok tego pola.



Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” – wybór opcji „Zmień” w sekcji „Logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link **Zmień** [Zmień] zostaje otwarte okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”.



Wyłącz logowanie dwuetapowe

Chcesz wyłączyć logowanie dwuetapowe?

Uwaga! Wyłączenie logowania dwuetapowego spowoduje obniżenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Kod weryfikacyjny

Anuluj Zapisz

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Następnie w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć

Zapisz

przycisk

[Zapisz].

Wyłącz logowanie dwuetapowe

Chcesz wyłączyć logowanie dwuetapowe?

Uwaga! Wyłączenie logowania dwuetapowego spowoduje obniżenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Kod weryfikacyjny

173 769


Anuluj Zapisz

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a w polu „Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta” w sekcji „Logowanie dwuetapowe” wyświetlana jest wartość „Wyłączone”.



Zakładka „Ustawienia”, zakładka „Preferencje” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Logowanie dwuetapowe do nowej aplikacji web Comarch DMS

Jeżeli operator włączył weryfikację dwuetapową (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*), wówczas po otwarciu okna logowania i wprowadzeniu loginu

Zaloguj się


i hasła, a następnie kliknięciu w przycisk **[Zaloguj się]** zostaje wyświetlone okno „Podaj kod z aplikacji”. W ramach tego okna należy wprowadzić 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator (zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w oknie „Podaj kod z aplikacji” należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Następnie operator powinien kliknąć w

Zaloguj się

przycisk

[Zaloguj się] dostępny w ramach okna

„Podaj kod z aplikacji”.



Okno logowania do nowej aplikacji web Comarch DMS z oknem „Podaj kod z aplikacji”

Podaj kod z aplikacji



Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Kod weryfikacyjny

655 152

Zaloguj się

Okno „Podaj kod z aplikacji” w nowej aplikacji web Comarch DMS – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zaloguj się

naciśnięciu przycisku **[Zaloguj się]** okno logowania i okno „Podaj kod z aplikacji” zostają zamknięte, a otwiera się nowa aplikacja web Comarch DMS.