

Właściwości i metody kontrolek dostępne z poziomu obiektu „MainFrame”

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany za

pomocą przycisku  [Zapisz] .

1.

2. Dokument elektroniczny

Kontrolka „Dokument elektroniczny” posiada **identyfikatory numeryczne i tekstowe**.

Jeżeli kontrolka współpracuje z systemem ERP: XL, Altum, Optima, **domyślnie** ustawiane są identyfikatory **numeryczne**.

W przypadku współpracy z systemem CEE używane są identyfikatory **tekstowe**.

Właściwość: Id

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie numerycznego identyfikatora dokumentu kontrolki elektronicznej.

- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.Id`
- **Typ:** `int?`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`


Właściwość: `IdType`

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie typu dokumentu kontrolki elektronicznej dla systemów ERP posiadających numeryczne identyfikatory typów dokumentów (ERP XL, ERP Optima, ERP Altum).
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdType`
- **Typ:** `int?`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Przykład

Zainicjowanie kontrolki dokumentem ERP o identyfikatorze 5024 i typie 1521:

```
Globals.MainFrame.ERPDocument1.Id = 5024;  
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdType = 1521;
```



Zainicjowanie kontrolki typu Dokument elektroniczny - po pomyślnej kompilacji

Poniższy film przedstawia zainicjowanie kontrolki typu Dokument elektroniczny podczas tworzenia nowego dokumentu:

Film

Podczas dodawania nowego dokumentu dokument o zdefiniowanym id i należący do wybranego typu zostaje automatycznie dodany do kontrolki typu Dokument elektroniczny:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/06/Inic-dok-elektr.mp4>

Właściwość: IdText

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie tekstowego identyfikatora dokumentu kontrolki

elektronicznej.

- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdText`
- **Typ:** `string`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Właściwość: `IdTextType`

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie tekstowego typu dokumentu kontrolki elektronicznej.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdTextType`
- **Typ:** `string`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Właściwość: `IdTextCategory`

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie konfiguracji dokumentu kontrolki elektronicznej.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.IdTextCategory`
- **Typ:** `String`
- **Dostęp:** `Zapis/Odczyt`

Przykład

Zainicjowanie kontrolki elektronicznej dokumentem z systemu CEE w którym wszystkie identyfikatory dokumentu są tekstowe:

```
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdText = "E97B3CE0-F719-44CD-A473-54A59ABF20D5";  
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdTextType =
```

```
"3EEC4A14-8263-4196-B721-CE7A61C12F45";  
Globals.MainFrame.ERPDocument1.IdTextCategory      =  
"2C755635-6E2F-4995-A0DA-2A2257FAC2F9";
```

Właściwość: Number

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie z kontrolki elektronicznej numeru dokumentu.
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki elektronicznej>.Number
- **Typ:** String
- **Dostęp:** Odczyt

```
Globals.MainFrame.String1.Text=Globals.MainFrame.ERPDocument1.  
Number
```

m