

Instalacja serwera MongoDB za pomocą instalatora Comarch BPM

Aby zainstalować serwer MongoDB, należy przejść do katalogu `<wybrana lokalizacja/Comarch BPM [wersja]/Comarch BPM [wersja] instalator Comarch BPM` i uruchomić plik `Instalator Comarch BPM.exe` na komputerze, na którym ma zostać zainstalowany serwer MongoDB i/albo MongoDB Compass i gdzie zostanie utworzona nowa baza MongoDB.


Uwaga

Podczas instalacji za pomocą Instalatora (Instalator Comarch BPM.exe) potrzebny jest dostęp do Internetu.

Wybór języka instalacji

Po uruchomieniu instalatora zostaje wyświetlone okno początkowe, w ramach którego dostępne jest pole „Język instalatora”, w którym należy dokonać wyboru języka, w jakim ma zostać przeprowadzona instalacja aplikacji. Dostępne są następujące języki:

- Polski
- Angielski
- Niemiecki
- Francuski



Okno początkowe instalatora aplikacji Comarch BPM – wybór języka instalacji


Po wyborze języka instalacji należy nacisnąć przycisk

Dalej >

[Dalej], aby przejść do kolejnego kroku instalacji, okna instalacji wymaganych dodatków. Jeżeli operator naciśnie

Anuluj

przycisk [Anuluj] albo spróbuje zamknąć okno za pomocą znaku x, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku „Anuluj” lub przy próbie zamknięcia okna instalatora


Jeśli użytkownik wybierze przycisk:

- Tak – instalator zostanie zamknięty
- Nie – użytkownik pozostanie w tym samym oknie, a komunikat będzie zamknięty


Od wersji 2024.0.1 po przejściu do okna instalacji wymaganych dodatków wyświetlany jest komunikat, który informuje o **braku możliwości instalacji Comarch BPm (dawniej DMS) w systemach wcześniejszych niż:**

- Windows Vista x64;
- Windows Server 2008 x64;
- Windows 7 x64
- Windows Server 2008 R2 x64
- Windows Server 2012 x64

Po kliknięciu w przycisk



[OK] instalator zostaje zamknięty.




Komunikat informujący o braku możliwości instalacji Comarch BPM (dawniej DMS)

Okno przygotowania komponentów


W kolejnym kroku instalatora zostaje wyświetlone okno, informujące o tym, że instalator przygotowuje potrzebne komponenty. Przejście do następnego okna nastąpi automatycznie.

W następnym kroku instalatora wyświetlone zostaje okno powitalne instalatora.





Okno przygotowania komponentów

Okno powitalne instalatora



Ekran powitalny instalatora Comarch BPM (dawniej DMS)

Jeżeli użytkownik chce kontynuować instalację, wówczas powinien nacisnąć przycisk  [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku instalacji. Jeżeli operator naciśnie przycisk  [Anuluj] albo spróbuje zamknąć okno za pomocą znaku x, wówczas zostanie wyświetlony komunikat analogiczny do przedstawionego powyżej.

Wybór aplikacji

W ramach okna „Wybór aplikacji” operator powinien wybrać opcję

„Instalacja serwera MongoDB”, a następnie kliknąć [Dalej].

Dalej >

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Wybór aplikacji

Do poprawnego działania aplikacji Comarch BPM potrzebujesz:

- komputera stale dostępnego w sieci z zainstalowanym Microsoft SQL Server, na którym zostaną skonfigurowane bazy danych,
- komputera stale dostępnego w sieci z serwerem IIS, na którym zostanie zainstalowany silnik aplikacji,
- komputerów lokalnych, na których zostanie zainstalowana aplikacja Comarch BPM Desktop.

Do poprawnego działania modułu Comarch BPM Repozytorium potrzebujesz:

- komputera stale dostępnego w sieci z zainstalowanym serwerem MongoDB, na którym zostaną skonfigurowane bazy danych,

Jeżeli masz zainstalowaną wersję systemu Comarch BPM i chcesz ją zaktualizować, wybierz opcję aktualizacji.

 Pamiętaj, że instalator komponentu (np. Instalacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium) należy uruchomić na komputerze, na którym ten komponent powinien być zainstalowany (np. komputer z zainstalowanym IIS).

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz komponent, który chcesz zainstalować:

- ☐ Instalacja Microsoft SQL Server Express
- ☒ Instalacja serwera MongoDB
- ☐ Instalacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium
- ☐ Instalacja aplikacji Comarch BPM Desktop

Aktualizuj istniejącą instalację Comarch BPM:


- ☐ Aktualizacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Zaznaczanie opcji „Instalacja serwera MongoDB” w ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch BPM (dawniej DMS)

Dalej >

Po naciśnięciu [Dalej] następuje przejście do okna „Serwer MongoDB”. Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowany serwer Mongo DB, wówczas wyświetlony zostanie następujący komunikat blokujący ponowną instalację serwera MongoDB:




Komunikat blokujący ponowną instalację serwera MongoDB

Po wyborze przycisku „OK” komunikat zostanie zamknięty, a operator będzie mógł wybrać inny komponent do instalacji/aktualizacji w oknie „Wybór aplikacji”

Serwer MongoDB

Jeżeli na danym komputerze nie jest zainstalowany serwer MongoDB, wówczas nastąpi przejście do okna „Serwer MongoDB”. W ramach okna znajdują się następujące pola:


- Zainstaluj MongoDB Compass – domyślnie zaznaczony parametr – jeśli parametr pozostanie zaznaczony, wówczas MongoDB Compass zostanie zainstalowany na tej samej maszynie, na której zainstalowana będzie baza;
- Ścieżka instalacyjna – ścieżka instalacyjna serwera – domyślnie C:\Program Files\ – operator może kliknąć w przycisk



[Przeglądaj] znajdujący się

obok tego pola i wybrać preferowaną lokalizację;

- Adres IP serwera IIS – w ramach tego pola należy wprowadzić adres IP serwera IIS, a

A rectangular button with a light gray background and a thin blue border. The word "Połącz" is written in a dark gray, sans-serif font in the center of the button.

następnie kliknąć przycisk

[Połącz], aby sprawdzić, czy wprowadzono poprawny adres – jeśli adres jest poprawny, zostanie wyświetlony napis „Nawiązano połączenie z serwerem IIS”;

- Login – w ramach tego pola należy wprowadzić login dla użytkownika, który ma posiadać uprawnienia administratora na serwerze MongoDB (jak użytkownik „admin” w instrukcji ręcznej konfiguracji MongoDB);
- Hasło – w ramach tego pola należy wprowadzić hasło dla użytkownika, który ma posiadać uprawnienia administratora na serwerze MongoDB (jak hasło użytkownika „admin” w instrukcji ręcznej konfiguracji MongoDB) – Hasło powinno spełniać następujące warunki:
 - Składać się z min. 12 znaków;
 - Zawierać cyfry;
 - Zawierać małe i wielkie litery;
 - Zawierać znaki specjalne;
- Powtórz hasło – pole, w którym należy ponownie wpisać hasło wprowadzone w polu „Hasło”

Comarch BPM Instalator

COMARCH BPM

Serwer MongoDB

Na Twoim komputerze zostanie zainstalowany serwer MongoDB oraz MongoDB Compass.

MongoDB Compass jest to aplikacja służąca do przeglądania bazy danych (odpowiednik SSMS dla SQL Server).

Wprowadź adres IP serwera IIS, który będzie się komunikował z serwerem bazodanowym. Domyślnie weryfikowanie jest połączenie na portach 80 i 443. W przypadku korzystania z innego portu należy uzupełnić port w adresie serwera IIS.

Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu klikając przycisk "Połącz".

Hasło musi składać się minimum z 12 znaków i zawierać:

- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- znaki specjalne

Aby kontynuować, kliknij "Instaluj".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

☒ Zainstaluj MongoDB Compass

Ścieżka instalacyjna:
C:\Program Files\ Przeglądaj

Adres IP serwera IIS: adresip Połącz

Ustal login i hasło dla użytkownika posiadającego uprawnienia administratora na serwerze z największym poziomem uprawnień.

Login: admin

Hasło: 👁

Powtórz hasło: 👁

🟢 Nawiązano połączenie z serwerem IIS

< Wstecz **Instaluj** Anuluj

Okno „Serwer MongoDB” po sprawdzeniu połączenia i uzupełnieniu pól

Kiedy operator wpisał poprawny adres IP serwera IIS, login

oraz hasło, wówczas przycisk


Instaluj

[Instaluj] staje się aktywny.


Instalacja

Instaluj

Po kliknięciu w przycisk **[Instaluj]** następuje przejście do okna „Instalacja” i odbywa się instalacja serwera MongoDB, wyświetlane jest także osobne okno instalacji serwera.



Okno „Instalacja”




Okno instalacji serwera

Koniec pracy instalatora

Gdy instalacja serwera MongoDB została zakończona, wówczas następuje przejście do okna „Koniec pracy instalatora”, a okno instalacji serwera zostanie automatycznie zamknięte. Aby

zamknąć okno instalatora BPM, należy nacisnąć **[Zakończ]**.




Uwaga

Logi będą zapisywane w podanej ścieżce instalacyjnej w oknie Serwer MongoDB z dopiskiem „\log” – przykładowo: C:\Program

Files\MongoDB\Server\5.0\log.

Następnie należy zainstalować aplikacje: serwerową (dawną web) i WEB (nową web) Comarch BPM (dawniej DMS) jak opisano w artykule:

- dla Comarch BPM (dawniej DMS) Standalone: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#)



Okno „Koniec pracy instalatora”

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)