

Towar

Kontrolka typu „Towar” umożliwia wczytywanie artykułu z listy artykułów zdefiniowanej w programie Comarch ERP Altum.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.
- **Nazwa Spółki** – właściwość kontroltek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością **Wielofirmowość**. Prezentuje listę spółek zdefiniowanych na zakładce *Połączenia z ERP*.

- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Towar

Nazwa wyświetlana	Artykuł
Nazwa (identyfikator)	ERPArticle1
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	SQL OD
-------------	-------------------------------------

[Ustaw](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu	☐
--	--------------------------

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie

[Ustaw](#)

Właściwości kontrolki typu Towar

W sekcji „Podgląd karty obiegu” po dodaniu tej kontrolki, prezentowany jest przycisk  , który otwiera listę artykułów z programu Comarch ERP Altum.

Comarch DMS 2019.0.2 [CA.Clothes&Beauty] Administrator

Data utworzenia: 05-03-2019

Przebieg

[CA_Baza_Prezentacyjna] CA.Clothes&Beauty: admin - Comarch ERP Altum 2019.0

Wybierz Zamknij Dodaj Usuń Wklej Dodaj Wytnij Wklej Historia Zaskory w obcych magazynach Zasoby Zaznacz/Odnazcz Generowanie Dodaj Usuń Kopia z artykułu Importuj...

Wybór Drzewo grup Lista

Grupy

Kod Nazwa Aktywny Ilość Rezerwa... Ilość dost... Zamówienia Braki Jednostka Netto Brutto Waluta

Przełącz nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

APA001P... Apaszka róż 13 1 12 0 0 szt 40,6423 49,9900 PLN

BLK001B... Bluza niebieska rozm... 92 1 91 10 0 szt 73,1626 89,9900 PLN

BLK001B... Bluza niebieska rozm... 41 0 41 10 0 szt 73,1626 89,9900 PLN

BLK001B... Bluza niebieska rozm... 147 0 147 11 0 szt 73,1626 89,9900 PLN

BOT001L... Butki skórzane brzo... 5 0 5 0 0 szt 186,9837 229,9900 PLN

BOT001L... Butki skórzane brzo... 783 0 783 833 0 szt 186,9837 229,9900 PLN

BOT001L... Butki skórzane brzo... 2 1 1 0 0 szt 186,9837 229,9900 PLN

BRA001B... Bransoletka niebieska 25 0 25 0 0 szt 28,4472 34,9900 PLN

SHO021L... Buty lakierowane szpi... 0 0 0 0 0 szt 256,0894 314,9900 PLN

SHO021L... Buty lakierowane szpi... 4 0 4 0 0 szt 256,0894 314,9900 PLN

SHO021L... Buty lakierowane szpi... 1 0 1 0 0 szt 256,0894 314,9900 PLN

x [Aktywny] = "Zaznaczony"

Filtr

Wszystkie dostępne obiekty

Właściwości

Ogólne

Typ ceny: Detaliczna

Kontrahent: EANE

Typ artykułu: Wszystkie

Zasoby

Magazyn: Ilość: Rezerwa: Zamówienia: Ilość dostępna:

Cechy

Akty... Nazwa C... Wart...

Objeto...

Gramat...

Comarch DMS, lista artykułów z Systemu Comarch ERP Altum wywołana z kontrolki typu Towar

Na karcie obiegu, na której nie wskazano artykułu z Comarch ERP Altum, kontrolka wyświetlana jest w następujący sposób:

Artykuł



, gdy podpięto artykuł wygląd kontrolki zmienia się na:

Artykuł



[SHO021LAK38] Buty lakierowane sz



prezentowane są przyciski

[Zmień] wywołujący listę artykułów z Comarch ERP Altum oraz



[Odepnij] który usunie wskazanie na artykuł.

Inicjowanie wartości

Pole Inicjowanie może przyjąć wartość: Brak, SQL OD, SQL ERP (od wersji 2023.1.0) lub C# Script.


- Gdy wybrana jest wartość „Brak”, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.
- W przypadku wartości „SQL OD” lub „SQL ERP” pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL za pomocą, którego będą zaczytywane wartości do kontrolki na karcie obiegu w dokumencie oraz wyświetlany jest parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”
- W przypadku wartości „C# Script” możliwe jest zdefiniowanie kodu w języku C#, który będzie inicjował wartości w kontrolce.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość **SQL OD, SQL ERP lub C# Script**, ale **nie kliknie** w link „Ustaw” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja wybrana w polu „Inicjowanie”** tej kontrolki.



Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Towar 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD” oraz na definicji kontrolki „Towar 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP”, ale nie wprowadzono zapytań

- Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu” (dostępny, gdy wybrano inicjowanie SQL OD, SQL ERP lub C# Script). Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjalizację SQL/C#. Odznaczenie parametru oznacza, że wartość zostanie zainicjowana raz.

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu



Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

Zmiana wartości (Obserwator)

W ramach tej sekcji znajdują się następujące pola:

- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych, na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C# Script .

← ⌂ ↻ ↺

Data utworzenia : 05-03-20

03.03.2022

zz/2018/00007/CB

 [COMARCH] Comarch S.A.

  [SHO021LAK38] Buty lakierowane sz

ZZ/2018/00007/CB

+

LP	Dokument	Kontrahent	Artykuł	Czy dostarczony?
+				

LP | Dokument

Kontrahent

Artykuł

Czy dostarczono?

Karta obiegu, kontrolka typu Towar