

URL

Kontrolka typu „URL” służy do prezentacji aktywnego linku strony WWW na karcie obiegu.

Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania kontrolki typu URL przez inne kontrolki (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki](#)).

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

URL

Nazwa wyświetlana

Strona producenta

Nazwa (identyfikator)

Url1

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Kontrolka typu URL i jej właściwości


Na dokumencie Comarch DMS, kontrolka ta umożliwia wprowadzenie adresu strony WWW oraz jego zaprezentowanie na karcie obiegu. Po przyciśnięciu wprowadzonego linku, aplikacja podnosi stronę w przeglądarce internetowej. Na karcie obiegu może być użyta kilkukrotnie.

Wartość w kontrolce na karcie obiegu dodawana jest poprzez przycisk  [Dodaj].


Prezentowana jest nazwa linku, a nie adres strona WWW.

Zmiana wartości dokonywana jest za pomocą przycisku 

[Zmień]. Link można usunąć za pomocą przycisku  [Usuń].



Dodawanie adresu URL na danym dokumencie



Adres URL dodany na danym dokumencie

Istnieje możliwość ustawienia dla danego obiegu stałego adresu URL, który będzie automatycznie pojawiał się w ramach kontrolki typu URL po zapisaniu dokumentu. W tym celu należy zastosować procedurę `do.OnAfterDocumentSave`.

Przykład

Przykład ustawienia automatycznie wyświetlanego adresu URL w ramach danego typu obiegu dokumentów

Administrator w ramach typu obiegu o nazwie „Faktury” dodaje kontrolkę URL o nazwie „Link do strony pomocy” (identyfikator: „Url1”).

Po wybraniu przycisku  [Zmień] w polu „Nazwa linku” wpisuje *Strona pomocy Comarch DMS*, a w polu „Adres” *https://pomoc.comarch.pl/dms/*.

Następnie klika w przycisk  [Zapisz] , a później zapisuje typ obiegu za pomocą ikony  [Zapisz].

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. At the top, the title bar shows 'Comarch DMS 2024.3.0' and the user '[FirmaX] ADMIN'. Below the title bar, there are navigation tabs: 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The 'KARTA OBIEGU' tab is active, showing a list of controls under the heading 'Dane'. The controls listed are 'Skan', 'Inne załączniki', and 'Link do strony pomocy'. The 'Link do strony pomocy' control is selected, and a modal window is open for its configuration.

The modal window has the following fields:


- Nazwa linku:** Strona pomocy Comarch DMS
- Adres:** <https://pomoc.comarch.pl/dms/>
- Buttons:** Zapisz, Anuluj

On the right side of the interface, the 'Kontrolki' panel is visible. It shows a search bar with the text 'Szukaj' and a list of controls under the heading 'TAB 1'. The controls listed are '[Załącznik] Skan', '[Załącznik] Inne załączniki', and '[URL] Link do strony pomocy'. The '[URL] Link do strony pomocy' control is selected, and its configuration details are shown below:

- Nazwa wyświetlana:** Link do strony pomocy
- Nazwa (identyfikator):** Url1
- Prezentuj na całej szerokości:** ☐
- Ustaw kontrolkę na początku wiersza:** ☐

Definiowanie kontrolki typu URL w ramach typu obiegu „Faktury”

Następnie w bazie Comarch DMS administrator odnajduje procedurę `do.0nAfterDocumentSave` (katalog *Programmability/Stored Procedures*) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybiera „Modify”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.OnAfterDocumentSave

Następnie wprowadza następujące zapytanie:

```
ALTER PROCEDURE [do].[OnAfterDocumentSave]
@DocumentId as int = NULL, -- DWD_ID z tabeli DF_Work
@SavedBy as int = NULL -- DCD_ID z tabeli DF_Conf0SDictionary
AS
If exists(
select * from do.R0_ObjectsTypes t
join do.R0_Documents d on d.DFH_Id=t.DFH_Id
where d.DWD_ID=@DocumentId and t.DFH_Name='Faktury' -- nazwa
typu obiegu
)
```


```
Begin
declare @dkoid INT
select @dkoid=c.DWC_DK0Id from do.df_work w
join do.df_WorkCF c on w.DWD_ID= c.DWC_DWDId
join do.DF_ConfCFCardDokFlow f on c.DWC_DK0Id=f.DK0_ID
where f.DK0_Name='Url1' and w.DWD_ID=@DocumentId -- Nazwa
kontrolki URL (identyfikator)
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_Number='Strona pomocy Comarch DMS'  
--nazwa wpisana w polu "Nazwa linku"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_ValueString=  
'https://pomoc.comarch.pl/dms/'  
--link wprowadzony w polu "Adres"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId  
END
```

Później administrator naciska przycisk „Execute” i powraca do Comarch DMS.

Na każdym nowym dokumencie po zapisaniu dokumentu w kontrolce „Link do strony pomocy” dostępny jest domyślnie link do strony <https://pomoc.comarch.pl/dms/>



Wybrany w definicji obiegu odnośnik URL na nowym dokumencie

[Powrót do początku artykułu](#)