

URL

Kontrolka typu „URL” służy do prezentacji linku strony WWW.

Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania kontrolki typu URL przez inne kontrolki (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki](#)).

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

URL

Nazwa wyświetlana

Strona producenta

Nazwa (identyfikator)

Url1

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Kontrolka typu URL i jej właściwości

Na dokumencie Comarch DMS, kontrolka ta umożliwia wprowadzenie adresu strony WWW oraz jego zaprezentowanie na karcie obiegu.

Po przyciśnięciu wprowadzonego linku, aplikacja podnosi stronę w przeglądarce internetowej. Na karcie obiegu może być użyta kilkakrotnie.

Wartość w kontrolce dodawana jest poprzez przycisk [Dodaj] .



Prezentowana jest nazwa linku, a nie adres strony WWW.


Zmiana wartości dokonywana jest za pomocą przycisku




[Zmień]. Link usunąć można za pomocą przycisku



[Usuń].



Dodawanie adresu URL na danym dokumencie



Adres URL dodany na danym dokumencie

Istnieje możliwość ustawienia dla danego obiegu stałego adresu URL, który będzie automatycznie pojawiał się w ramach kontrolki typu URL po zapisaniu dokumentu. W tym celu należy zastosować procedurę `do.OnAfterDocumentSave`.

Przykład

Przykład ustawienia automatycznie wyświetlanego adresu URL w ramach danego typu obiegu dokumentów

Administrator w ramach typu obiegu o nazwie „Faktury” dodaje kontrolkę URL o nazwie „Link do strony pomocy” (identyfikator: „Url1”).

Po wybraniu przycisku  [Zmień] w polu „Nazwa linku” wpisuje *Strona pomocy Comarch DMS*, a w polu „Adres” *<https://pomoc.comarch.pl/dms/>*.

Następnie klika w przycisk  [Zapisz] , a później zapisuje typ obiegu za pomocą ikony  [Zapisz].

Faktury

Prefix: FX

←

🏠

⚙️

🗑️

🏠

📁

📋

🖨️

🔍

👤

⚙️

📊

🔧

📅

🔑

📱

Comarch DMS 2024.3.0

[FirmaX] ADMIN

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Dane

Skan

+

Inne załączniki

+

Link do strony pomocy

🔗 ⓧ Strona producenta

Nazwa linku

Strona pomocy Comarch DMS

Adres

https://pomoc.comarch.pl/dms/

Zapisz

Anuluj

Kontrolki

Szukaj

🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ ➕

TAB 1

[Załącznik] Skan

[Załącznik] Inne załączniki

[URL] Link do strony pomocy

URL

Nazwa wyświetlana

Link do strony pomocy

Nazwa (identyfikator)

Url1

Prezentuj na całej szerokości


☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Definiowanie kontrolki typu URL w ramach typu obiegu „Faktury”

Następnie w bazie Comarch DMS administrator odnajduje procedurę `do.0nAfterDocumentSave` (katalog *Programmability/Stored Procedures*) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybiera „Modify”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.OnAfterDocumentSave

Następnie wprowadza następujące zapytanie:

```
ALTER PROCEDURE [do].[OnAfterDocumentSave]
@DocumentId as int = NULL, -- DWD_ID z tabeli DF_Work
@SavedBy as int = NULL -- DCD_ID z tabeli DF_Conf0SDictionary
AS
If exists(
select * from do.R0_ObjectsTypes t
join do.R0_Documents d on d.DFH_Id=t.DFH_Id
where d.DWD_ID=@DocumentId and t.DFH_Name='Faktury' -- nazwa
typu obiegu
)
```


```
Begin
declare @dkoid INT
select @dkoid=c.DWC_DK0Id from do.df_work w
join do.df_WorkCF c on w.DWD_ID= c.DWC_DWDId
join do.DF_ConfCFCardDokFlow f on c.DWC_DK0Id=f.DK0_ID
where f.DK0_Name='Url1' and w.DWD_ID=@DocumentId -- Nazwa
kontrolki URL (identyfikator)
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_Number='Strona pomocy Comarch DMS'  
--nazwa wpisana w polu "Nazwa linku"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_ValueString=  
'https://pomoc.comarch.pl/dms/'  
--link wprowadzony w polu "Adres"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId  
END
```

Później administrator naciska przycisk „Execute” i powraca do Comarch DMS.

Na każdym nowym dokumencie po zapisaniu dokumentu w kontrolce „Link do strony pomocy” dostępny jest domyślnie link do strony <https://pomoc.comarch.pl/dms/>



Wybrany w definicji obiegu odnośnik URL na nowym dokumencie

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o

Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)