

URL

Kontrolka typu „URL” służy do prezentacji aktywnego linku strony WWW na karcie obiegu.

Wskazówka

Od wersji 2023.1.0 istnieje możliwość obserwowania kontrolki typu URL przez inne kontrolki (zob. przykład [Obserwacja kontrolki typu URL przez inne kontrolki](#)).

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

URL

Nazwa wyświetlana

Strona producenta

Nazwa (identyfikator)


Url1

Prezentuj na całej szerokości



Ustaw kontrolkę na początku wiersza


Kontrolka typu URL i jej właściwości

Na dokumencie Comarch DMS, kontrolka ta umożliwia wprowadzenie adresu strony WWW oraz jego zaprezentowanie na karcie obiegu. Po przyciśnięciu wprowadzonego linku, aplikacja podnosi stronę w przeglądarce internetowej. Na karcie obiegu może być użyta kilkukrotnie.


Wartość w kontrolce na karcie obiegu dodawana jest poprzez przycisk  [Dodaj].

Prezentowana jest nazwa linku, a nie adres strony WWW.

Zmiana wartości dokonywana jest za pomocą przycisku  [Zmień]. Link można usunąć za pomocą przycisku  [Usuń].



Dodawanie adresu URL na danym dokumencie




Adres URL dodany na danym dokumencie



Istnieje możliwość ustawienia dla danego obiegu stałego adresu URL, który będzie automatycznie pojawiał się w ramach kontrolki typu URL po zapisaniu dokumentu. W tym celu należy zastosować procedurę do.OnAfterDocumentSave.

Przykład

Przykład ustawienia automatycznie wyświetlanego adresu URL w ramach danego typu obiegu dokumentów

Administrator w ramach typu obiegu o nazwie „Faktury” dodaje kontrolkę URL o nazwie „Link do strony pomocy” (identyfikator: „Url1”).

Po wybraniu przycisku  [Zmień] w polu „Nazwa linku” wpisuje *Strona pomocy Comarch DMS*, a w polu „Adres” *https://pomoc.comarch.pl/dms/*.


Następnie klika w przycisk  [Zapisz] , a później zapisuje typ obiegu za pomocą ikony  [Zapisz].

The screenshot displays the Comarch DMS 2024.3.0 interface. At the top, the title bar shows "Comarch DMS 2024.3.0" and "[FirmaX] ADMIN". Below the title bar, there are navigation tabs: "KARTA OBIEGU", "SCHEMAT OBIEGU", and "USTAWIENIA OBIEGU". The main area is divided into two panels. The left panel, titled "Dane", lists several items: "Skan", "Inne załączniki", "Link do strony pomocy", and "Strona producenta". A modal dialog box is open over the "Strona producenta" item, with the following fields: "Nazwa linku" (Strona pomocy Comarch DMS) and "Adres" (https://pomoc.comarch.pl/dms/). The right panel, titled "Kontrolki", shows a search bar and a list of controls under "TAB 1": "[Załącznik] Skan", "[Załącznik] Inne załączniki", and "[URL] Link do strony pomocy". The "[URL] Link do strony pomocy" control is selected, and its configuration is shown in a table below:

URL	
Nazwa wyświetlana	Link do strony pomocy
Nazwa (identyfikator)	Url1
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>

Definiowanie kontrolki typu URL w ramach typu obiegu „Faktury”

Następnie w bazie Comarch DMS administrator odnajduje procedurę `do.0nAfterDocumentSave` (katalog *Programmability/Stored Procedures*) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybiera „Modify”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.OnAfterDocumentSave

Następnie wprowadza następujące zapytanie:


```
ALTER PROCEDURE [do].[OnAfterDocumentSave]
@DocumentId as int = NULL, -- DWD_ID z tabeli DF_Work
@SavedBy as int = NULL -- DCD_ID z tabeli DF_ConfOSDictionary
AS
If exists(
select * from do.RO_ObjectsTypes t
join do.RO_Documents d on d.DFH_Id=t.DFH_Id
where d.DWD_ID=@DocumentId and t.DFH_Name='Faktury' -- nazwa
typu obiegu
)
Begin
declare @dkoid INT
select @dkoid=c.DWC_DK0Id from do.df_work w
join do.df_WorkCF c on w.DWD_ID= c.DWC_DWDId
join do.DF_ConfCFCardDokFlow f on c.DWC_DK0Id=f.DKO_ID
where f.DKO_Name='Url1' and w.DWD_ID=@DocumentId -- Nazwa
kontrolki URL (identyfikator)
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_Number='Strona pomocy Comarch DMS'  
--nazwa wpisana w polu "Nazwa linku"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId
```

```
update do.DF_WorkCF set DWC_ValueString=  
'https://pomoc.comarch.pl/dms/'  
--link wprowadzony w polu "Adres"  
where DWC_DKOID=@dkoid and DWC_DWDId=@DocumentId  
END
```

Później administrator naciska przycisk „Execute” i powraca do Comarch DMS.

Na każdym nowym dokumencie po zapisaniu dokumentu w kontrolce „Link do strony pomocy” dostępny jest domyślnie link do strony <https://pomoc.comarch.pl/dms/>



Wybrany w definicji obiegu odnośnik URL na nowym dokumencie

[Powrót do początku artykułu](#)