

Wieloinstalacyjność

W aplikacji **Comarch DMS** została oprogramowana funkcjonalność obsługi **wyboru adresu URL wielu instalacji obiegu** w wersji stacjonarnej.

Funkcjonalność umożliwia zalogowanie się do **wielu instalacji Comarch DMS** poprzez **jedną aplikację desktop**. Wybór instalacji odbywa się poprzez **wskazanie nazwy** instalacji na formatce logowania.

Konfiguracja wieloinstalacyjności

W tabeli **do.DF_ConfCMSSettings**, która znajduje się w bazie **Comarch DMS** należy zdefiniować następujące informacje w kolumnach:

- **CMS_Name** – **nazwa danej instalacji** (pojawia się jako lista wyboru w oknie logowania),
- **CMS_URL** – **adres URL danej instalacji Comarch DMS (aplikacji serwerowej)**,
- **CMS_ERPDBMap** – **nazwa danej bazy Comarch DMS**.

Uwaga

W przypadku wieloinstalacyjności możliwość przejścia do Comarch DMS Repozytorium z poziomu aplikacji desktop może mieć **tylko Instalacja 1** (ta, której URL jest zdefiniowany w pliku **DMS.exe.config**)

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

Przykład

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://www.firma.com/inst1api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 1
Instalacja 2	http://www.firma.com/inst2api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 2
Instalacja 3	http://www.firma.com/inst3api	Nazwa bazy Comarch DMS dla Instalacji 3

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://localhost/Standalone202501_api1	Standalone202501_1
Instalacja 2	http://localhost/Standalone202501_api2	Standalone202501_2

Przykładowe uzupełnienie tabeli do.DF_ConfCMSettings

Uwaga

Wszystkie instalacje powinny pracować na **tej samej wersji aplikacji Comarch DMS**.

Konfiguracje wieloinstalacyjności należy przeprowadzić **na bazie Comarch DMS**, która jest **domyślną instalacją**. Instalacja **domyślna** to ta, której **URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config**. Dla wersji systemu wcześniejszych niż 2020.2.1 jest to plik ObiegDokumentów.exe.config.

×

**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1 ▼

Login

Hasło

[Zmień język](#)[Zmień hasło](#)

☐ zapamiętaj logowanie



Przykładowe okno logowania w wersji stacjonarnej Comarch DMS, jeśli skonfigurowano wieloinstalacyjność



**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

Instalacja 1

Instalacja 2

Hasło

[Zmień język](#)[Zmień hasło](#)

☐ zapamiętaj logowanie



Wybór instalacji w oknie logowania w wersji stacjonarnej Comarch DMS