

Właściwości etapu – zakładka Kontrolki

Na zakładce możliwe jest określenie właściwości kontrolek oraz całych sekcji na karcie obiegu dla każdego etapu obiegu.

W każdym etapie administrator może określić:

1. czy kontrolka lub cała sekcja będzie widoczna, wymagana, tylko do odczytu;
2. czy na danym etapie zostanie włączone inicjowanie SQL/C#;
3. w jakiej kolejności mają być inicjowane kontrolki;
4. czy dostępna będzie funkcjonalność odświeżania tabeli na żądanie.

Comarch DMS 2025.1.0 [FirmaB] Administrator

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Rejestracja

Kontrola

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI PARAMETRY

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie
Zakładka 1	☒	☐	☐		
Karta obiegu	☒	☐	☐		
Data	☒	☐	☐		
Załącznik	☒	☐	☐		
Od kogo	☒	☐	☐		
Numer dokumer	☒	☐	☐		
Data zakupu	☒	☐	☐		
Data otrzymania	☒	☐	☐		
Termin płatności	☒	☐	☐		
Tytuł maila	☒	☐	☐		

Zakładka „Kontrolki”

Na zakładce „**Kontrolki**” znajduje się parametr **Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu** – parametr odpowiada za to, czy podczas otwierania dokumentu z listy oraz podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu zostanie uruchomiona funkcja obserwatora.

Włączona funkcja obserwatora oznacza, że podczas otwierania/generowania/przekazywania dokumentu kontrolka obserwator zareaguje na zmiany w kontrolce obserwowanej i zmieni swoją wartość. Parametr domyślnie jest zaznaczony.

Jeżeli parametr zostanie odznaczony, kontrolka obserwator zmieni swoją wartość dopiero po ręcznej zmianie dokonanej na kontrolce obserwowanej.

Kolumny dostępne w ramach zakładki „Kontrolki:

1. **Kontrolka** – kolumna z listą wszystkich zdefiniowanych kontrolek w danym typie obiegu.

2. **Widoczna** – parametr odpowiadający za widoczność danej kontrolki w danym etapie obiegu.

Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, kontrolka nie będzie widoczna na danym etapie.

3. **Tylko do odczytu** – parametr umożliwiający podgląd wartości kontrolki bez możliwości edycji.

4. **Wymagana** – parametr nakazu wypełnienia kontrolki w danym etapie.

Brak wprowadzenia wartości w tak oznaczonej kontrolce uniemożliwia zapis lub przekazanie dokumentu do kolejnego etapu.

W kontrolce typu dane tabelaryczne należy uzupełnić co najmniej jedną komórkę.

W wersjach wcześniejszych niż 2019.0 należy uzupełnić **co najmniej jeden wiersz**.

Nazwa wymaganej kontrolki jest wyróżniona **pogrubioną** czcionką na dokumencie.

5. Inicjalizacja SQL/C# – parametr dotyczy kontroltek, których wartość inicjowana jest zapytaniem SQL lub kodem C#.

Zaznaczenie parametru dla danego etapu **wprowadzi do kontrolki wartość będącą wynikiem zapytania SQL/ kodu C#**.

Zaznaczenie tego parametru jest **konieczne**, aby wartość kontrolki została zainicjowana.

6. Odświeżanie tabeli na żądanie – po zaznaczeniu parametru dla kontrolki typu dane tabelaryczne, **pod tą kontrolką na karcie obiegu pojawi się przycisk „Odśwież”** umożliwiający **uaktualnienie wartości w tabeli** (zob. [Odświeżanie wartości w kontrolce dane tabelaryczne na żądanie](#)).

7. Kolejność inicjowania – pozwala określić **kolejność inicjowania kontroltek zapytaniem SQL / kodem C#**.

Etap						
OGÓLNE	UPRAWNIENIA	PRZEKAZANIE	MAIL	KONTROLKI	PARAMETRY	
☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu						
Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania
Zakładka 1	☒	☐	☐	☒		
Karta obiegu	☒	☐	☐	☒		
Data	☒	☒	☐	☒		1
Załącznik	☒	☐	☐			
Od kogo	☒	☒	☐			
Numer dokumentu	☒	☐	☒			
Data zakupu	☒	☒	☐			
Data otrzymania	☒	☒	☐			
Termin płatności	☒	☒	☐			
Tytuł maila	☒	☐	☐			
NIP	☒	☐	☐	☒		2
Wartość netto	☒	☐	☐	☒		3
Stawka VAT (w %)	☒	☐	☐			
Kwota VAT	☒	☐	☐			
Wartość brutto	☒	☐	☐			

Właściwości etapu – zakładka Kontrolki

FXL2/54/11/2022

Dokumenty

Spółka : FirmaX

Data utworzenia : 21-11-2022

Dane

Tabela

LP

Nazwa

1

Nazwa 1

Nr nadawcy

1111

Nazwa kontrahenta

Alkronim kontrahenta

K1

NIP_Prelis

PL

Adres kontrahenta

Masa

Opłata

Uwagi

Kwota pobrania

Wartość Brutto

Termin płatności

Forma płatności

Przebieg

Rejestracja

(1 minuta)

Administrator systemu (X)

21.11.2022 10:52

Dekretacja

Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione na karcie obiegu.

Do wypełnienia pozostały pola:

Tab 1 - Nazwa kontrahenta

OK

Uprawnieni do wybranego etapu

Dokument, dla którego zaznaczono parametry w zakładce

„Kontrolki” („Odświeżanie tabeli na żądanie” dla kontrolki „Tabela”, „Inicjalizacja SQL/C#” dla kontrolki „Nr nadawczy”, „Wymagana” dla kontrolki „Nazwa kontrahenta”)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)