

Autoryzacja API

Zakładka „Autoryzacja API” pozwala na **określenie domyślnego operatora Comarch ERP Optima oraz domyślnej bazy danych**.

Parametry te są wykorzystywane przez operatorów natywnych Comarch DMS do realizacji operacji takich jak:

- **podnoszenie formatek dokumentów,**
- **generowanie dokumentów,**
- **podnoszenie formatek list dokumentów i kontrahentów w systemie Comarch ERP Optima z poziomu Comarch DMS.**



[Zapisz] – przycisk służący do **zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych**.


Pola dostępne na zakładce „Autoryzacja API”:

- **Nazwa firmy** – (przed wersją 2024.0.2 pole „Baza danych”) **nazwa firmy Comarch ERP Optima**.
- **Domyślny login operatora ERP** – **login operatora Comarch ERP Optima** wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji w systemie Comarch ERP Optima z poziomu Comarch DMS.
- **Hasło** – **hasło operatora Comarch ERP Optima**.

Uwaga

Upewnij się, czy w polach „Nazwa firmy”, „Domyślny login operatora ERP” i hasło nie została omyłkowo wprowadzona spacja

przed lub po wprowadzonych danych – w przeciwnym wypadku autoryzacja nie zadziała prawidłowo.



Okno autoryzacji API

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Połączenia z ERP

Po włączeniu **wielofirmowego trybu pracy** w Comarch DMS poprzez **zmianę wartości klucza** „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym **Web.config**, zakładka „Autoryzacja API” zostaje

zastąpiona zakładką „Połączenia z ERP”, na której definiowane są **spółki**.

W ramach zakładki dostępne są następujące **przyciski**:



[Dodaj] – opcja **dodania nowej spółki**



[Zapisz] – opcja **zapisu danych**



[Usuń] – opcja umożliwiająca **usunięcie zdefiniowanej spółki** (po uprzednim kliknięciu na nią)



[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).

Widoczna jest również **lista dodanych spółek**. Po kliknięciu na **nazwę** danej spółki na liście **informacje** o tej spółce są pokazywane na prawym panelu.

(SPA) Spółka A - ERP XL
(SPB) Optima1
(SPC) Optima2

Lista utworzonych spółek

System ERP	Optima
Baza konfiguracyjna	Zmień
Nazwa spółki (baza)	FirmaB
Nazwa wyświetlana	Firma B
Spółka (skrót)	FirB
Baza firmowa	Zmień
Klucz licencyjny	
Domyślny login operatora ERP	Admin
Hasło operatora ERP	●●●●●●●●
Używaj domeny	☐
Nazwa domeny	
Grupa	
NIP firmy	
Token KSeF	Wygeneruj token
Adres skrzynki	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	
Klucz prywatny	

Definiowanie nowej spółki

Operator **dodaje nową spółkę**, klikając ikonę . Prawy panel pokazuje listę pól, które należy **wypełnić** danymi nowej spółki.

System ERP

Optima

– wskazanie **typu**

spółki, która ma zostać dodana, oprócz Standalone możliwe jest stworzenie spółek Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Enterprise.

Baza konfiguracyjna

Zmień

– definicja **połączenia do bazy**

systemu **Comarch ERP Optima**. Po przyciśnięciu linku „**zmień**” pojawia się formatka połączenia.

Nazwa spółki (baza)

Firma ABC

– w polu

naależy wprowadzić **pełną nazwę dodawanej spółki zgodnie z jej nazwą w bazie**.

Uwaga

Od wersji 2023.0.0 po wyborze w polu „System ERP” opcji „Optima” pole „Nazwa spółki” zmienia nazwę na „Nazwa spółki (baza)”. W przypadku wyboru w polu „System ERP” innej opcji to pole nosi nadal nazwę „Nazwa spółki”.

Nazwa wyświetlana

Spółka A

– pole dodane

w wersji 2023.0.0, dostępne tylko w przypadku, jeśli w polu „**System ERP**” wybrano opcję „**Optima**”. Pole pozwala na **ukrycie nazwy** spółek Comarch DMS Optima **w oknie logowania** do Comarch DMS. Jeśli:

- Pole „Nazwa wyświetlana” zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa będzie widoczna przy logowaniu do Comarch DMS
- Pole „Nazwa wyświetlana” nie zostało uzupełnione, wówczas w oknie logowania widoczna będzie nazwa

wprowadzona w polu „Nazwa spółki (baza)”.

Jeśli pole „Nazwa wyświetlana” zostało **uzupełnione**, wówczas **wprowadzona nazwa** jest **wyświetlana** na liście spółek dostępnych w oknie logowania Comarch DMS, ta nazwa jest także wyszukiwana w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.

Jeśli pole „Nazwa wyświetlana” **nie zostało uzupełnione**, wówczas na liście spółek widoczna jest **nazwa, którą wpisano w polu „Nazwa spółki (baza)”**, według niej także odbywa się wyszukiwanie w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.



**COMARCH
DMS**

Spółka

Spółka A

▼

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Okno logowania z listą spółek według nazw uzupełnionych w polu „Nazwa wyświetlana”

Uwaga

Nazwa wprowadzona w polu „Nazwa wyświetlana” jest widoczna **jedynie** w oknie logowania do Comarch DMS i na zakładce Struktura organizacyjna.

Spółka (skrót)

Sp1

- **skrót** nazwy spółki (maksymalnie 5 znaków)

Baza firmowa

Zmień

– definicja **połączenia do firmowej bazy Comarch ERP Optima**. Połączenie jest automatycznie konfigurowane po wskazaniu nazwy spółki.

Klucz licencyjny

NBAROZ::5000400487

- nazwa **serwera klucza licencji**

Domyślny login operatora ERP

Admin

– **login operatora Comarch ERP Optima** wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów oraz towarów.

Hasło operatora ERP

●●●●●●●●●●

- **hasło operatora Comarch ERP Optima**

Używaj domeny

☐

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest logowanie operatora przez **domenę** (zob. [Domena](#))

Nazwa domeny

– w tym polu możliwy jest **wybór właściwej domeny** z listy po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”

Grupa

– w ramach tego pola możliwy jest **wybór z listy określonej grupy z danej domeny**

NIP firmy

1170418526

– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;**

Token KSeF

– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola **należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF**

Istnieje możliwość **wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS**. W tym celu **należy kliknąć w link** [Wygeneruj token](#) **[Wygeneruj token]** znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” **wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający**. Po wyborze certyfikatu **zostanie wygenerowany token KSeF**, który zostanie **automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”**.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – **wartość domyślna**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;


2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)


Uwaga

Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.



Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik **nie uzupełni** pola „NIP Firmy” i naciśnie link **Wygeneruj token** [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany,
jeśli nie wpisano

numeru NIP w polu „NIP Firmy”, ale naciśnięto link „Wygeneruj token”

Adres skrzynki

– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; [adres skrzynki e-Doręczeń](#), pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

```
<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
<!-- Maximum message size -->
```

Wskazówka

Weryfikacja domeny: Nazwa domeny (CN) podana podczas tworzenia CSR nie jest bezpośrednio weryfikowana podczas komunikacji z e-Doręczeniami. Głównym elementem uwierzytelniania jest klucz prywatny (plik w formacie PEM).

Certyfikat: Plik CSR jest wykorzystywany do wygenerowania certyfikatu, ale w samej komunikacji weryfikacja odbywa się poprzez token JWT generowany przy użyciu klucza prywatnego. Domena z certyfikatu nie jest sprawdzana względem domeny


serwera IIS i RDP.

Oznacza to, że potencjalnie można skonfigurować system e-Doręczeń na serwerze o innej domenie niż ta podana w CSR, jeśli poprawnie skonfigurowane są adres skrzynki, nazwa systemu i klucz prywatny.

Klucz prywatny jest kluczowym elementem uwierzytelniania, nie sama domena serwera.

gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy



Biznes.gov.pl

[Informacje](#) [Katalog usług](#) [Wyszukiwarka fir](#)

Unia Europejska



[Strona główna](#) / [Moje konto](#) / [e-Doręczenia](#) / AE:PL-21539-36641-EGFAL-25



COMARCH

Adres do doręczeń **AE:PL-21539-36641-EGFAL-25**

Twoja rola: **Administrator**

☐ Nadawca

NAPISZ WIADOMOŚĆ

☐ TESTOWY

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia


– pole

przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0; **nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługą e-Doręczenia**, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

<https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c>



Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

Klucz prywatny



– pole (przeniesione do zakładki w wersji 2024.2.0), w którym należy **dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem**. Aby dodać klucz prywatny,


należy **kliknąć w przycisk**  , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego **wybrać**

Otwórz

odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk **[Otwórz]**. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać **usunięty** z punktu za pomocą ikony  lub **zapisany na dysku** za pomocą ikony  .

Uwaga

W kwestiach dotyczących pozyskiwania certyfikatu i klucza prywatnego do konfiguracji usługi e-Doręczenia zob. [Krajowy System e-Doręczenia](#)



Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki



[Zapisz].

Ustawienia

Comarch DMS 2024.3.0 [Company A] Administrator

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

(CA) Company A
(Alt2) Firma M
(FirB) Firma B

System ERP Optima

Baza konfiguracyjna Zmień

Nazwa spółki (baza) FirmaB

Nazwa wyświetlana Firma B

Spółka (skrót) FirB

Baza firmowa Zmień

Klucz licencyjny Nazwaklucz:numerklucza

Domyślny login operatora ERP Admin

Hasło operatora ERP

Używaj domeny ☐

Nazwa domeny

Grupa

NIP firmy 1170418526

Token KSeF Wygeneruj token

Adres skrzynki AE:PL-21539-36641-EGFAL-25

Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia DMS

Klucz prywatny ed8_8042_priv.key

Przykładowe okno z właściwościami dodanej spółki

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Serwer pocztowy

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Profil na serwerze SQL](#)
- [Komponent mailowy na serwerze IIS](#)
- [Parametr DeleteMailsAfterSending – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu](#)

Informacje ogólne

Zakładka „Serwer pocztowy” służy do **zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia** typu: przekazanie dokumentu (zob. [Właściwości etapu – zakładka Mail](#)), przypomnienia o przeterminowanych dokumentach (zob. [Dokumenty przeterminowane](#)), itp.

W wersji 2022.0.3 dla Comarch DMS, który pracuje na bazie MSSQL, udostępniono komponent MailKit. Administrator systemu może dokonać wyboru pomiędzy:


- Wysyłaniem wiadomości email przez serwer SQL
- Wysyłaniem wiadomości email przez MailKit

MailKit to samodzielny komponent, który znajduje się na serwerze IIS i współpracuje z bazą danych. Umożliwia wysyłanie wiadomości email razem z załącznikami, w przeciwieństwie do profilu mailowego na MSSQL.

Jeśli do wysyłania maili został wybrany MailKit, wówczas procedura SendMail nie wysyła wiadomości, a tylko zapisuje dane do tabeli, z której MailKit pobiera i wysyła wiadomości email. Komponent MailKit sprawdza obecność w tabelach **ProcessMails** oraz **ProcessMailsAttachment** wiadomości i załączników, które nie zostały wysłane.

W wersji 2022.0.3 w zakładce *Serwer pocztowy* dodano pole *Do wysyłania wiadomości email zastosuj* z dwiema dostępnymi opcjami:

- **Profil na serwerze SQL**
- **Komponent mailowy na serwerze IIS**



Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego ▼

Wyślij testową wiadomość email ▼

Wybór opcji w ramach pola „Do wysyłania wiadomości email

zastosuj”

Zakładka „**Serwer pocztowy**” (w zależności od opcji wybranej w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj”) składa się z **dwóch** lub **trzech** sekcji.

Jeśli w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”, wówczas w ramach zakładki dostępne są trzy sekcje:

- Profil na serwerze SQL
- Ustawienia konta pocztowego
- Wyślij testową wiadomość email

Jeśli natomiast w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”, wówczas w ramach zakładki dostępne są dwie sekcje:

- Ustawienia konta pocztowego
- Wyślij testową wiadomość email

Profil na serwerze SQL

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

  Do wysyłania wiadomości email zastosuj Profil na serwerze SQL ▼

Profil na serwerze SQL ▼

Ustawienia konta pocztowego ▼

Wyślij testową wiadomość email ▼









Wybrana opcja „Profil na serwerze SQL”

Aby możliwe było wysyłanie maili, należy zapisać dane wprowadzone w sekcji *Ustawienia konta pocztowego* za pomocą przycisku  **[Zapisz]**.

Po kliknięciu w przycisk wyświetlone zostanie okno, w którym należy uzupełnić:

- w polu „**Login**” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się do **bazy SQL**
- w polu „**Hasło**” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się do **bazy SQL**

i kliknąć przycisk „**Ok**”. Zostaną wówczas zapisane profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.

Uwaga

Aby móc korzystać z konta Office365 w Comarch DMS do wysyłania powiadomień mailowych, **konieczne jest**, żeby w polu „Do wysyłania wiadomości email zastosuj” wybrać opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”.

Nie jest możliwe korzystanie z konta Office365, jeśli wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”.

Ustawienia

SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API INTEGRACJE ANALIZY

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Profil na serwerze SQL

Aby zapisać profil i ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL wprowadź login i hasło administratora serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch DMS:


Login admin

Hasło

OK Anuluj


Wprowadzanie danych do zapisania konta pocztowego na serwerze SQL

Jeżeli **wprowadzono błędne dane**, wyświetlany jest następujący komunikat:



Komunikat o błędnych danych logowania do Serwera MS SQL

W takim przypadku należy kliknąć „**Ok**” w oknie komunikatu, znów wybrać przycisk  **[Zapisz]**, **poprawić** błędne dane i ponownie nacisnąć „**Ok**”. Jeżeli dane **są poprawne**, zostanie wyświetlony następujący komunikat:




Komunikat wyświetlany , gdy poprawnie uzupełniono login i hasło, a następnie wybrano „Ok”

Jeżeli operator chce usunąć profil i ustawienia konta

pocztowego, wówczas powinien kliknąć na ikonę  **[Usuń]** i w otwartym oknie uzupełnić:

- w polu „**Login**” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się **do bazy SQL**
- w polu „**Hasło**” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się **do bazy SQL**


i kliknąć przycisk „Ok”. Zostaną wówczas **usunięte**: profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.



Wprowadzanie danych do usunięcia konta pocztowego na serwerze SQL

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, zostanie wyświetlony

następujący komunikat:



Komunikat
wyświetlany
,
gdy
poprawnie
uzupełniono
login i
hasło, a
następnie
wybrano
„Ok”

W wersji 2022.0.3 w ramach okien, które są wyświetlane w zakładce „Ustawienia” w zakładce „Serwer pocztowy” po wyborze

opcji „Profil na serwerze SQL” i po kliknięciu ikony 

[Zapisz] lub  [Usuń], dodano przycisk  [Anuluj].

Sekcja „Profil na serwerze SQL”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Nazwa** – nazwa profilu serwera SQL obsługującego operacje wysyłania maili. Dane bez możliwości edycji.

- **Opis** – **dodatkowy opis profilu**. Dane bez możliwości edycji. Jeżeli prawidłowo zapisano profil, pod tym polem powinien znajdować się napis „Profil istnieje”- zmiana może być widoczna dopiero po wyjściu z zakładki „Ustawienia” i powrocie na nią

Profil na serwerze SQL	
Nazwa	DocumentFlow
Opis	Profil na potrzeby aplikacji Comarch DMS
Profil istnieje	

Sekcja „Profil na serwerze SQL”

Uwaga

W wersji 2022.0.3 w obrębie zakładki Ustawienia, Serwer pocztowy nastąpiło **przeniesienie** opcji *Włącz wysyłanie wiadomości email* z sekcji *Profil na serwerze SQL* do sekcji *Ustawienia konta pocztowego*.



Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Nie

Nazwa konta

Name

Email (wychodzący)

uzytkownik@domena.com

Nazwa wyświetlana

Nazwa maila

Adres zwrotny

uzytkownik@domena.com

Opis

Opis konta

Parametr “Włącz wysyłanie wiadomości email” w sekcji “Ustawienia konta pocztowego”

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – parametr **aktywujący funkcjonalność wysyłania maili** – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak”.
- **Nazwa konta** – **nazwa konta mailowego** na serwerze pocztowym, np. Comarch DMS.
- **Email (wychodzący)** – **adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja**, np. urszulakowal@domena.com
- **Nazwa wyświetlana** – **nazwa konta mailowego**, np. *Comarch DMS – powiadomienia* – nazwa jest widoczna w mailu jako **nazwa nadawcy**.
- **Adres zwrotny** – **opcjonalny adres mailowy**, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż

wychodzący.

- **Opis** – opis konta pocztowego.
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji.
- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
- **Login** – dane do logowania do skrzynki pocztowej.
- **Hasło** – hasło do logowania do skrzynki pocztowej.
- **Pokaż hasło** – parametr dodany w wersji 2024.2.0; zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła;
- **SSL** – opcja szyfrowania maila: do wyboru opcja „Tak” lub „Nie”.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Name
Email (wychodzący)	uzytkownik@domena.com
Nazwa wyświetlana	Nazwa maila
Adres zwrotny	uzytkownik@domena.com
Opis	Opis konta
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.domena.com
Port	25
Login	uzytkownik@domena.com
Hasło	hasło ☒ Pokaż hasło
SSL	Nie
Konto istnieje	

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

urszulakowal@domena.pl

Temat

Próba

Treść wiadomości

Próbna wiadomość email

Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:


- **Adres email odbiorcy** – pole, w którym wpisuje się **adres mailowy, na który ma trafić wiadomość testowa**
- **Temat** – pole, w którym należy wpisać **tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat”** w wysłanej wiadomości
- **Treść wiadomości** – w tym polu należy wpisać **tekst, który ma stanowić treść wiadomości**

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk


Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas

wysłany i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej



Przykładowa wiadomość testowa

Uwaga

Aby wiadomość testowa **została wysłana**, konieczne jest:

- **poprawne** wypełnienie pól w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”
- **zapisanie** profilu i ustawień konta pocztowego na

serwerze SQL za pomocą przycisku



[Zapisz](zob.

- wpisanie **adresu email** oraz **tematu maila** w sekcji „Wyślij testową wiadomość email”

Komponent mailowy na serwerze IIS


Jeżeli natomiast operator wybrał *Komponent mailowy na serwerze IIS*, wtedy wiadomości email są wysyłane za pomocą komponentu MailKit. Dzięki niemu możliwe jest wysyłanie maili **razem z załącznikami**.

Jeśli wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, sekcja Profil na serwerze SQL **nie jest** wyświetlana, brak również przycisku [Kosz] – nie jest on istotny dla serwera IIS.

Wybór opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”

Kiedy wybrano opcję *Komponent mailowy na serwerze IIS*, wówczas operator powinien:

- **Uzupełnić dane** w ramach sekcji *Ustawienia konta pocztowego*
- **Kliknąć w ikonę**  **[Zapisz]**, aby zapisać ustawienia – w odróżnieniu od wcześniejszych wersji oraz od opcji *Profil na serwerze SQL* nie zostaje wtedy wyświetlone okno do wpisywania danych logowania do bazy MSSQL ani nie pojawia się napis *Konto istnieje*.
- Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:



Informacja o zapisaniu danych

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – **parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili** – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „**Tak**”.
- **Nazwa konta** – **nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym**, np. Comarch DMS.
- **Email (wychodzący)** – **adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja**, np.

urszulakowal@domena.com

- **Nazwa wyświetlana** – nazwa konta mailowego, np. *Comarch DMS – powiadomienia* – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy.
- **Adres zwrotny** – opcjonalny adres mailowy, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż wychodzący.
- **Opis** – opis konta pocztowego.
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji
- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
- **Metoda szyfrowania** – w wersji 2022.0.3 wprowadzono zmianę w sekcji *Ustawienia konta pocztowego* po wyborze opcji *Komponent mailowy na serwerze IIS* – zamiast pola SSL udostępniono pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest „Brak”.
- **Metoda uwierzytelniania** – pole dodane w wersji 2022.0.4 w celu umożliwienia obsługi kont pocztowych Office 365; w ramach tego pola można wybrać jedną z dwóch opcji:
 - **Login i hasło** – dla skrzynek pocztowych, które nie są w usłudze Microsoft Office 365
 - **OAuth2** – dla kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

- **Login** – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej
- **Hasło** – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”);
- **Pokaż hasło** – parametr dodany w wersji 2024.2.0; zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści

wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).

Do wysyłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email Nie

Nazwa konta Name

Email (wychodzący) uzytkownik@domena.com

Nazwa wyświetlana Nazwa maila

Adres zwrotny uzytkownik@domena.com

Opis Opis konta

Typ serwera SMTP

Nazwa serwera smtp.domena.com

Port 25

Metoda szyfrowania Brak

Metoda uwierzytelniania Brak
Automatyczne
SSL 2.0
SSL 3.0
TLS 1.0
TLS 1.1
TLS 1.2

Login

Hasło ☒ Pokaż hasło

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia konta pocztowego dla opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”- wybór metody szyfrowania

Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Nazwa konta	Name
Email (wychodzący)	email@com
Nazwa wyświetlana	Nazwa maila
Adres zwrotny	email@com
Opis	Opis konta
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.domena.com
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	login_uzytkownika_konta_pocztowego
Hasło	 ☐ Pokaż hasło

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”

Jeśli natomiast w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”, wówczas pod polem „Login” pojawia się przycisk

Autoryzacja

[Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

Nazwa konta	Name
Email (wychodzący)	email@outlook.com
Nazwa wyświetlana	Nazwa maila
Adres zwrotny	email@outlook.com
Opis	Opis konta
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.office365.com
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	OAuth2
Login	login_uzytkownika_konta_pocztowego
	Autoryzacja

Wyślij testową wiadomość email

Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”

Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365. W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.



aniazor@outlook.com

Wprowadź hasło

Hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

[Inne sposoby logowania się](#)

Zaloguj

Przykładowe okno logowania do usługi Office 365

Jeżeli użytkownik **nie przyznał** wcześniej **uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego** (np. w punkcie konfiguracyjnym ACD współpracującym ze skrzynką pocztową), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte **okno**, w którym należy **wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej**.

Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.



aniazor@outlook.com



Przysłać aplikacji dostęp do informacji?

COMARCH S.A.

Aplikacja Comarch DMS musi uzyskać Twoje zezwolenie na wykonywanie następujących działań:



Zachowaj dostęp do danych, do których aplikacja Comarch DMS ma dostęp

Umożliwia aplikacji Comarch DMS wyświetlanie i aktualizowanie danych, do których udzielono jej dostępu, nawet wtedy, gdy obecnie jej nie używasz. Nie daje to aplikacji Comarch DMS żadnych dodatkowych uprawnień.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła odczytywać, aktualizować, tworzyć i usuwać wiadomości e-mail w Twojej skrzynce pocztowej. Nie obejmuje to uprawnień do wysyłania wiadomości.



Dostęp do wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Aplikacja Comarch DMS będzie mogła wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu ze skrzynki pocztowej.

Zaakceptowanie tych uprawnień oznacza zezwolenie tej aplikacji na korzystanie z Twoich danych w sposób określony w jej [warunkach użytkowania usługi](#) i [zasadach zachowania poufności informacji](#). Możesz zmienić te uprawnienia na stronie <https://microsoft.com/consent>. [Pokaż szczegóły](#)

Nie

Tak

Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone **okno informujące o zalogowaniu**. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje **bezpośrednio** po logowaniu.

COMARCH


Gratulacje! Zostałeś zalogowany

Zamknij kartę i wróć do aplikacji



Okno informujące o zalogowaniu

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.




Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, **autoryzacja w usłudze Office 365** będzie wykonywana **za pomocą tokenów**, które będą przekazywane przez API.

Uwaga

Jeśli tokeny wygasną, może być konieczne **ponowne zalogowanie się użytkownika w usłudze Office 365**, aby móc znów korzystać z autoryzacji z zastosowaniem tokenów.

Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie ustawień serwera pocztowego w Comarch DMS zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]”.



Przykładowy komunikat wyświetlany, jeśli próba logowania do usługi Office 365 zakończy się niepowodzeniem

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

A screenshot of a web form titled "Wyślij testową wiadomość email" in the top left corner. The form is divided into several sections. The first section is for the recipient's email address, labeled "Adres email odbiorcy", with the value "urszulakowal@domena.pl" entered. The second section is for the subject, labeled "Temat", with the value "proba" entered. The third section is for the message content, labeled "Treść wiadomości", with the value "Proba" entered. Below these sections is a section for attachments, labeled "Załącznik". It shows a single attachment named "Faktura FZ_5_2021" with a document icon. To the right of the attachment name are icons for deleting and saving the attachment. At the bottom of the form is a button labeled "Wyślij wiadomość".

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Adres email odbiorcy** – pole, w którym wpisuje się **adres mailowy, na który ma trafić wiadomości testowa**
- **Temat** – pole, w którym należy wpisać **tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat”** w wysłanej wiadomości
- **Treść wiadomości** – w tym polu należy wpisać **tekst, który ma stanowić treść wiadomości**
- **Załącznik** – od wersji 2022.0.3 po wyborze opcji *Komponent mailowy na serwerze IIS* w sekcji *Wyślij testową wiadomość email* możliwe jest **dodanie załącznika do wiadomości** – w tym celu należy kliknąć w znak „+” i wybrać plik ze skanu lub z dysku.

Wyślij testową wiadomość email ^

Adres email odbiorcy

Temat

Treść wiadomości

Załącznik



 Skan


 Z dysku

Wybór załącznika do wiadomości testowej


Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej




Przykładowa wiadomość testowa

Wskazówka

Błędy występujące podczas wysyłania wiadomości email oraz załączników są zapisywane do tabeli **DF_WorkLogEntries**.

Parametr DeleteMailsAfterSending – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu

W wersji 2022.0.3 w ramach pliku **web.config** został dodany parametr **<DeleteMailsAfterSending>**. W tym parametrze operator powinien określić, co powinno dzieć się z wiadomościami email po ich wysłaniu .



```
81 <!--<add key="DocumentListDateRange" value="1" />-->
82
83 <!-- "ERPXLCloud" - enable option allowing for cooperation between Comarch DMS and Comarch ERP XL in "cloud". Ena
84 <add key="ERPXLCloud" value="false" />
85
86 <!-- "OptimaCloudMode" - enable option allowing for cooperation between Comarch DMS and Comarch ERP Optima in "cl
87 <add key="OptimaCloudMode" value="false" />
88
89 <!-- Activate/desactivate question about saving on all DMS documents -->
90 <add key="AskAboutDocumentSave" value="True" />
91
92 <!-- "CombinationCompanies" - enable option allowing for defining different companies for controls in flow chart
93 <add key="CombinationCompanies" value="False" />
94
95 <add key="DocumentCounterMinutesInterval" value="-1" />
96
97 <!-- "MailSendingInterval" - how often the database will be checked for new mails, in minutes. -->
98 <add key="MailSendingInterval" value="1" />
99
100 <!-- "DeleteMailsAfterSending" - specify whether mails should be deleted from database or archived after sending.
101 <add key="DeleteMailsAfterSending" value="False" />
102
103 <!-- "NotAllowedFileExtensionsDM" - select file extensions that will be forbidden when adding a new document in D
104 <add key="NotAllowedFileExtensionsDM" value = "" />
105
106 <!-- "XLAPIOpeHaslo" - must remain commented! Parameter active if <add key="WorkMode" value="XL" /> defined. Allo
107 <!--<add key="XLAPIOpeHaslo" value="password" />-->
108
109 <!-- Key settings used in singlecompany mode -->
```

Parametr „DeleteMailsAfterSending”

Jeśli:

- **<add key = „DeleteMailsAfterSending” value=“True” />**– wówczas zarówno maile, jak

- i załączniki zostają usunięte po wysłaniu
- `<add key = „DeleteMailsAfterSending” value=“False” />` – wtedy zarówno maile, jak i załączniki zostają zarchiwizowane w tabelach po wysłaniu

Uwaga

Jeśli użytkownik po pewnym czasie **zmieni wartość w kluczu z „False” na „True”**, w takim przypadku:

- wiadomości email wysłane **przed** dokonaniem zmiany **pozostają** zarchiwizowane w tabeli
- wiadomości email wysłane **po** dokonaniu zmiany **są usuwane**

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Przykłady konfiguracji poczty

Spis treści artykułu

- [Poczta WP](#)

- [Onet Poczta](#)
- [Poczta Google](#)

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć na**

<https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Strona główna > Programy pocztowe > Jak skonfigurować program pocztowy?

Powiązane tematy

Jak skonfigurować program pocztowy?

Aktywacja dostępu dla programów pocztowych

Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)

Podstawowe parametry serwerów pocztowych

Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej - **imap.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **993**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Konfiguracja konta POP3

Serwer poczty przychodzącej - **pop3.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **995**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Ważne! Jeżeli na Twoim koncie jest aktywne logowanie dwustopniowe i do pobierania poczty chcesz używać zewnętrznego klienta (np. Outlook, Apple, Mail, Samsung Mail, Thunderbird, Gmail i itp.) to więcej informacji znajdziesz tutaj:
<https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej>

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Przykład

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369!**.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było **wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę  **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Opis** – użytkownik wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje **smtp.wp.pl**;
- **Port** – użytkownik wpisuje **587**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera **„Automatyczne”**;

- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
- **Login** – użytkownik wpisuje *jankowalski*;
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Konwalia369!*

Ustawienia konta pocztowego



Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	●●●●●●●●●●

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski **zapisuje zmiany**, klikając na

ikonę dyskietki



w lewej górnej części zakładki „Serwer

pocztowy”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

 Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Ustawienia konta pocztowego


Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku



[Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Jan Kowalski klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- **Temat** – tekst *Wiadomość testowa 1*;
- **Treść wiadomości** – tekst *Wiadomość testowa – treść*

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik *Faktura_zakupu_FZ4_23*

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

jankowalski@wp.pl

Temat

Wiadomość testowa 1

Treść wiadomości

Wiadomość testowa - treść

Załącznik

 Faktura_zakupu_FZ4_23



Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Jan Kowalski naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:


×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.


OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Jan Kowalski naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)



Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.wp.pl

[Powrót do początku artykułu](#)

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji [można znaleźć na stronie https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/](https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „[Metoda szyfrowania](#)” należy wybrać opcję „[Automatyczne](#)”.

← ↻ 🔒 https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfigur... 📄 🗂️ A ☆ 📱 ⚙️ | 📄 ☆ 🗂️ 🗑️ 👤

Pomoc > Programy pocztowe > Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji 🔍 Szukaj na stronach pomocy

Popular Articles

Jak zalogować się do Onet Poczty?

Oznaczenia wiadomości

Formularz wymuszenia zmiany hasła

Nie pamiętam hasła. Odzyskiwanie hasła do Onet Poczty

Rozmiar wysyłanych i odbieranych wiadomości

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?

CONTACT SUPPORT

Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Skorzystaj z poniższych danych

Ustawienia poczty przychodzącej

Serwer IMAP: **imap.poczta.onet.pl**

Port: **993**

Typ zabezpieczeń: SSL

Ustawienia poczty wychodzącej

Serwer SMTP: **smtp.poczta.onet.pl**

Port: **465**

Typ zabezpieczeń: SSL

Pamiętaj, że nazwa konta to cały adres e-mail np. jan.onetowy@onet.pl

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to **annanowak@op.pl**, login to **annanowak@op.pl**, a hasło do poczty brzmi **Pierwiosnek479%**.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na



zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę „**Serwer pocztowy**” i na sekcję „**Ustawienia konta pocztowego**”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „**Tak**”;

- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.poczta.onet.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *465*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera *„Automatyczne”*;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję *„Login i hasło”*;
- **Login** – użytkownik wpisuje *annanowak@op.pl*
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Pierwiosnek479%*

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowak@op.pl
Hasło	

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, **czy konfiguracja przebiegła pomyślnie**, Anna Nowak klika na sekcję „**Wyślij testową wiadomość email**” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: **annanowak@op.pl**;
- **Temat** – tekst **Wiadomość próbna 1**;
- **Treść wiadomości** – tekst **Wiadomość próbna-treść**

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik
Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

annanowak@op.pl

Temat

Wiadomość próbna 1

Treść wiadomości

Wiadomość próbna-treść

Załącznik

 Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023(...)





Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowak naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.


OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowak naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)



Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie

poczta.onet.pl

[Powrót do początku artykułu](#)

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć pod następującym linkiem:** [Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc](#)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty **należy dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pl#:~:text=Podczas%20`. The page title is "Administrator Google Workspace - Pomoc". The main heading is "Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila". The text explains that users can send mail via SMTP using `smtp.gmail.com` and that authentication is required. A section titled "Uwagi" (Notes) lists several points: a daily limit of 2000 emails, spam filters, the domain `smtp.gmail.com`, and available ports (25, 465, 587) with SSL/TLS protocols. A red-bordered box contains the "Instrukcje konfiguracji" (Configuration instructions) which are numbered steps: 1. Enter `smtp.gmail.com` as the server address. 2. Enter a port: 465 for SSL or 587 for TLS. 3. Enter the full email address and password of the Google Workspace account.

Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila

Jeśli łączysz się przy użyciu protokołu SSL lub TLS, możesz wysyłać pocztę do dowolnych osób z organizacji lub spoza niej, używając `smtp.gmail.com` jako serwera SMTP. Ta opcja podczas jej konfigurowania wymaga uwierzytelnienia za pomocą danych logowania na konto Gmail lub Google Workspace. Urządzenie używa tych danych przy każdej próbie wysłania e-maila.

Uwagi

Podczas używania serwera SMTP Gmaila:

- Maksymalny dzienny limit wysyłanych wiadomości wynosi 2000. Dowiedz się więcej o [limitach wysyłania e-maili](#).
- Filtry spamu mogą odrzucać lub filtrować podejrzane wiadomości.
- Pełna i jednoznaczna nazwa domeny usługi SMTP to `smtp.gmail.com`.
- Dostępne opcje konfiguracji:
 - port 25, 465 lub 587,
 - [protokoły SSL i TLS](#),
 - dynamiczne adresy IP.

Instrukcje konfiguracji

1. Na urządzeniu lub w aplikacji wpisz **smtp.gmail.com** jako adres serwera.
2. W polu **Port** wpisz jedną z tych liczb:
 - W przypadku protokołu **SSL** wpisz **465**.
 - W przypadku protokołu **TLS** wpisz **587**.
3. W celu uwierzytelnienia wpisz pełny adres e-mail konta Google Workspace (na przykład `twoje.imie@solarmora.com`) i hasło. Zanim użyjesz konta na urządzeniu lub w aplikacji, zaloguj się na nie.

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail


Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458!**.


Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i klika na przycisk z literą A** (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.




Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.



Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”

Następnie klika na zakładkę „**Bezpieczeństwo**”, a następnie w ramach sekcji „**Sposób logowania się w Google**” w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**” naciska na strzałkę w prawo.



Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość,

Dalej

wpisując hasło **Lawenda458!** I klikając

[Dalej].



Anna Nowa



Aby przejść dalej, potwierdź swoją tożsamość

Wpisz hasło

.....

☐ Pokaż hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Dalej

polski



[Pomoc](#)

[Prywatność](#)

[Warunki](#)

Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „**Hasła do aplikacji**”.

← Weryfikacja dwuetapowa

 **Hasła do aplikacji**
Te drukowane jednorazowe kody dostępu pozwalają logować się, gdy nie masz przy sobie telefonu, np. w podróży.

 **Aplikacja Authenticator**
Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej możesz bezpłatnie odbierać kody weryfikacyjne nawet wtedy, gdy Twój telefon nie ma połączenia z Internetem. Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iPhone'a.

 **Klucz bezpieczeństwa**
Klucz bezpieczeństwa to metoda weryfikacji, która umożliwia bezpieczne logowanie się na konto. Może on być wbudowany w telefonie lub może używać Bluetootha albo wymagać bezpośredniego podłączenia do portu USB komputera.

Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu

Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.

 **Zaufane urządzenia**
Usuń z listy zaufanych te urządzenia, na których nie korzystasz z weryfikacji dwuetapowej.

[USUŃ WSZYSTKIE](#)

Hasła do aplikacji

Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.

Hasła do aplikacji
Brak

>

Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”

Następnie w ramach pola „**Wybierz aplikację**” wybiera opcję „**Inna opcja (własna nazwa)**”.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację

Poczta

Kalendarz

Kontakty

YouTube

Inna opcja (własna nazwa)

Wybierz urządzenie



WYGENERUJ

Wybór opcji „Inna opcja”

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje **Comarch DMS** i klika w przycisk **Wygeneruj**.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.


Comarch DMS



WYGENERUJ

Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym **hasłem dla aplikacji Comarch DMS**. Anna **kopiuje i zachowuje hasło** – w tym przypadku hasło to **pvlIanprlvvrnrn** – i klika **„Gotowe”**.



Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa **loguje się do aplikacji Comarch DMS**, klika



na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkowniczka wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;

- **Opis** – użytkowniczka wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkowniczka wpisuje **smtp.gmail.com**;
- **Port** – użytkowniczka wpisuje **465**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera **„Automatyczne”**;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję **„Login i hasło”**
- **Login** – użytkowniczka wpisuje **annanowa@gmail.com**
- **Hasło** – użytkowniczka wkleja **wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło** – **pvljanprlvvrnrrn**

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Tak

Nazwa konta

Comarch DMS

Email (wychodzący)

annanowa@gmail.com

Nazwa wyświetlana

Comarch DMS - powiadomienia

Adres zwrotny

annanowa@gmail.com

Opis

Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS

Typ serwera

SMTP

Nazwa serwera

smtp.gmail.com

Port

465

Metoda szyfrowania


Automatyczne

Metoda uwierzytelniania

Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowa klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: annanowa@gmail.com;
- **Temat** – tekst *Wiadomość -test*;
- **Treść wiadomości** – tekst *Wiadomość-test*

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik *106144FS320knt2023_2023*

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

annanowa@gmail.com

Temat

Wiadomość -test

Treść wiadomości

Wiadomość-test

Załącznik

PDF

106144FS320knt2023_2023

+

Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowa naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij

wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:



×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.

OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowa naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

Wiadomość -test

Odebrane x



Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com >
do mnie ▾

10:34 (1 godzinę temu) ☆ ↶ ⋮

Wiadomość-test

Jeden załącznik • Przeskanowane przez Gmaila ⓘ



↶ Odpowiedz

↷ Przekaż dalej

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie mail.google.com

[Powrót do początku artykułu](#)

Konfiguracja kont mailowych dla Comarch DMS w chmurze Comarch

Spis treści artykułu

- [Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch DMS – opis](#)
 - [Informacje ogólne](#)
 - [Zakładka „Serwer pocztowy”](#)
 - [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#)

- [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)
- [Domyślnie otwarte numery portów](#)
- [Przykłady konfiguracji poczty](#)
 - [Poczta WP](#)
 - [Onet Poczta](#)
 - [Poczta Google](#)

Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch DMS – opis

Informacje ogólne

Konfiguracja skrzynki pocztowej w Comarch DMS odbywa się w ramach zakładki  [Ustawienia], w zakładce „Serwer pocztowy”.

Zakładka „Serwer pocztowy” służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są **powiadomienia** typu: przekazanie dokumentu, przypomnienia o przeterminowanych, itp.

Zakładka „Serwer pocztowy”

Zakładka „Serwer pocztowy” składa się z dwóch sekcji:

- Ustawienia konta pocztowego;
- Wyślij testową wiadomość email.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

 Do wysłania wiadomości email zastosuj Komponent mailowy na serwerze IIS ▼

Ustawienia konta pocztowego ▼

Wyślij testową wiadomość email ▼








Widok zakładki „Serwer pocztowy”

Aby poprawnie **skonfigurować skrzynkę pocztową w Comarch DMS**, operator powinien:

- uzupełnić dane w ramach sekcji *Ustawienia konta pocztowego* (zob. [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#));
- kliknąć w ikonę  **[Zapisz]**, aby zapisać ustawienia.

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:



Informacja o zapisaniu danych

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak”;
- **Nazwa konta** – nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym, np. **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja, np. **urszulakowal@domena.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – nazwa konta mailowego, np. **Comarch DMS – powiadomienia** – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy;
- **Adres zwrotny** – opcjonalny adres mailowy, np. **urszulakowal@domena.com** – może być inny niż wychodzący;
- **Opis** – opis konta pocztowego;
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji;
- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. **smtp.domena.com**;
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół

wysyłający maile – domyślnie otwarte porty to: **25**, **465** i **587** (zob. [Domyślnie otwarte numery portów](#))

- **Metoda szyfrowania** – pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest „Brak”;
- **Metoda uwierzytelniania** – dostępne są dwie opcje uwierzytelnienia konta pocztowego:
 - Za pomocą loginu i hasła;
 - Poprzez mechanizm OAuth2 dla kont w usłudze Microsoft Office 365 (zob. [Obsługa kont pocztowych Office 365](#));

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

- **Login** – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej;
- **Hasło** – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).

Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Uwaga

W razie wątpliwości w polu **„Metoda szyfrowania”** należy wybrać opcję **„Automatyczne”**.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@comarch.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@comarch.com
Opis	Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.comarch.com
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	••••••••

Przykład konfiguracji dostępu do konta mailowego z użyciem metody uwierzytelnienia „Login i hasło”

W przypadku wyboru metody uwierzytelnienia „OAuth2” należy przeprowadzić dodatkową konfigurację zgodnie z opisem dostępnym na stronie: <https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/dokumentacja/obsługa-konta-pocztowych-office-365/>

Przykłady konfiguracji dostępu do wybranych serwerów pocztowych znajdują się w punkcie: [Przykłady konfiguracji poczty](#)

Dostępne są następujące przykłady konfiguracji kont pocztowych

dla serwerów:

- [Poczta WP](#)
- [Onet Poczta](#)
- [Poczta Google](#)

Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej

Po uzupełnieniu pól w sekcji „[Ustawienia konta pocztowego](#)” (zob. rozdział [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#)) użytkownik może **zweryfikować**, czy dostęp do skrzynki pocztowej został poprawnie skonfigurowany, wysyłając testową wiadomość email.

W tym celu należy przejść do sekcji „[Wyślij testową wiadomość email](#)”, znajdującej się na zakładce „[Serwer pocztowy](#)”, i uzupełnić następujące parametry:

- **Adres email odbiorcy** –w tym polu należy wprowadzić [adres mailowy](#), na który ma zostać wysłana wiadomość tekstowa;
- **Temat** – [temat wiadomości mailowej](#);
- **Treść wiadomości** – [treść wiadomości](#);
- **Załącznik** – z punktu widzenia powiadomień mailowych możliwość przesyłania załączników nie jest istotna. Testując konfigurację konta pocztowego należy pominąć możliwość wysyłania załączników!

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

urszulakowal@domena.pl

Temat

proba

Treść wiadomości

Proba

Załącznik

 Faktura FZ_5_2021




Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie przekazany do kolejki mailowej i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej

Potwierdzeniem poprawności konfiguracji konta mailowego jest **otrzymanie wiadomości mailowej**.

Domyślnie otwarte numery portów

Domyślne numery portów, które można wprowadzić na zakładce „**Serwer pocztowy**” w sekcji „**Ustawienia konta pocztowego**” to:

- 25
- 465
- 587

Uwaga

Jeżeli wymagany port nie jest dostępny na powyższej liście, wówczas należy wysłać zgłoszenie na adres chmura.standard@comarch.pl z prośbą o otwarcie dodatkowego portu


Przykłady konfiguracji poczty

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta pocztowego **dostępne są na stronie** <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>. The page title is "Podstawowe parametry serwerów pocztowych". On the left, there is a sidebar with "Powiązane tematy" (Related topics) including "Jak skonfigurować program pocztowy?", "Aktywacja dostępu dla programów pocztowych", and "Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)". The main content area is divided into two sections: "Konfiguracja konta IMAP" and "Konfiguracja konta POP3". Each section lists the incoming mail server (imap.wp.pl and pop3.wp.pl), port (993 and 995), and security protocol (SSL). A red box highlights the outgoing mail settings for both: server (smtp.wp.pl), port (465), security (SSL), and a note that the server requires authentication or SMTP authorization. At the bottom, a "Ważne!" (Important!) note mentions two-step login and provides a link to login instructions.

Strona główna › Programy pocztowe › Jak skonfigurować program pocztowy?

Powiązane tematy

- Jak skonfigurować program pocztowy?
- Aktywacja dostępu dla programów pocztowych
- Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)

Podstawowe parametry serwerów pocztowych

Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej - **imap.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **993**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Konfiguracja konta POP3

Serwer poczty przychodzącej - **pop3.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **995**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Ważne! Jeżeli na Twoim koncie jest aktywne logowanie dwustopniowe i do pobierania poczty chcesz używać zewnętrznego klienta (np. Outlook, Apple, Mail, Samsung Mail, Thunderbird, Gmail i itp.) to więcej informacji znajdziesz tutaj:
<https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej>

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Przykład

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369!**.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było **wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na

zakładkę  **[Ustawienia]**, następnie na zakładce „**Serwer pocztowy**” w sekcji „**Ustawienia konta pocztowego**” uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „**Tak**”;
- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Opis** – użytkownik wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje **smtp.wp.pl**;
- **Port** – użytkownik wpisuje **587**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera „**Automatyczne**”;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję „**Login i hasło**”;
- **Login** – użytkownik wpisuje **jankowalski**;
- **Hasło** – użytkownik wpisuje **Konwalia369!**

Ustawienia konta pocztowego



Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „**Ok**”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych


Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt: [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego **można znaleźć na stronie** <https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.



Popular Articles

Jak zalogować się do Onet Poczty?

Oznaczenia wiadomości

Formularz wymuszenia zmiany hasła

Nie pamiętam hasła. Odzyskiwanie hasła do Onet Poczty

Rozmiar wysyłanych i odbieranych wiadomości

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?

[CONTACT SUPPORT](#)

Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Skorzystaj z poniższych danych

Ustawienia poczty przychodzącej

Serwer IMAP: **imap.poczta.onet.pl**

Port: **993**

Typ zabezpieczeń: SSL

Ustawienia poczty wychodzącej

Serwer SMTP: **smtp.poczta.onet.pl**

Port: **465**

Typ zabezpieczeń: SSL

Pamiętaj, że nazwa konta to cały adres e-mail np. jan.onetowy@onet.pl

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to **annanowak@op.pl**, login to **annanowak@op.pl**, a hasło do poczty brzmi **Pierwiosnek479%**.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na



zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera **„Tak”**;

- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.poczta.onet.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *465*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera *„Automatyczne”*;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję *„Login i hasło”*
- **Login** – użytkownik wpisuje *annanowak@op.pl*
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Pierwiosnek479%*

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowak@op.pl
Hasło	

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego **można znaleźć pod następującym linkiem:** [Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc](#)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty należy **dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.

← ↻ 🔒 <https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pl#:~:text=Podczas%20> 📄 📄 🔍 ⭐ 🏠 ⚙️ 📧 📧 📧 ⋮

☰ Administrator Google Workspace - Pomoc 🔍 Opisz problem ⋮ [Zaloguj się](#)

Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila

Jeśli łączysz się przy użyciu protokołu SSL lub TLS, możesz wysyłać pocztę do dowolnych osób z organizacji lub spoza niej, używając `smtp.gmail.com` jako serwera SMTP. Ta opcja podczas jej konfigurowania wymaga uwierzytelnienia za pomocą danych logowania na konto Gmail lub Google Workspace. Urządzenie używa tych danych przy każdej próbie wysłania e-maila.

Uwagi

Podczas używania serwera SMTP Gmaila:

- Maksymalny dzienny limit wysyłanych wiadomości wynosi 2000. Dowiedz się więcej o [limitach wysyłania e-maili](#).
- Filtry spamu mogą odrzucać lub filtrować podejrzane wiadomości.
- Pełna i jednoznaczna nazwa domeny usługi SMTP to `smtp.gmail.com`.
- Dostępne opcje konfiguracji:
 - port 25, 465 lub 587,
 - [protokoły SSL i TLS](#),
 - dynamiczne adresy IP.

Instrukcje konfiguracji

1. Na urządzeniu lub w aplikacji wpisz **smtp.gmail.com** jako adres serwera.
2. W polu **Port** wpisz jedną z tych liczb:
 - W przypadku protokołu **SSL** wpisz **465**.
 - W przypadku protokołu **TLS** wpisz **587**.
3. W celu uwierzytelnienia wpisz pełny adres e-mail konta Google Workspace (na przykład `twoje.imie@solarmora.com`) i hasło. Zanim użyjesz konta na urządzeniu lub w aplikacji, zaloguj się na nie.

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail


Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458!**.


Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i klika na przycisk z literą A** (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.




Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa **klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”**.



Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”

Następnie klika na zakładkę „**Bezpieczeństwo**”, a następnie w ramach sekcji „**Sposób logowania się w Google**” w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**” naciska na strzałkę w prawo.



Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość,

Dalej

wpisując hasło **Lawenda458!** I klikając

[Dalej].



Anna Nowa



Aby przejść dalej, potwierdź swoją tożsamość

Wpisz hasło

.....

☐ Pokaż hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Dalej

polski



[Pomoc](#)

[Prywatność](#)

[Warunki](#)

Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „**Hasła do aplikacji**”.

← Weryfikacja dwuetapowa

 **Hasła do aplikacji**
Te drukowane jednorazowe kody dostępu pozwalają logować się, gdy nie masz przy sobie telefonu, np. w podróży.

 **Aplikacja Authenticator**
Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej możesz bezpłatnie odbierać kody weryfikacyjne nawet wtedy, gdy Twój telefon nie ma połączenia z Internetem. Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iPhone'a.

 **Klucz bezpieczeństwa**
Klucz bezpieczeństwa to metoda weryfikacji, która umożliwia bezpieczne logowanie się na konto. Może on być wbudowany w telefonie lub może używać Bluetootha albo wymagać bezpośredniego podłączenia do portu USB komputera.

Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu

Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.

 **Zaufane urządzenia**
Usuń z listy zaufanych te urządzenia, na których nie korzystasz z weryfikacji dwuetapowej.

[USUŃ WSZYSTKIE](#)

Hasła do aplikacji

Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.

Hasła do aplikacji
Brak

>

Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”

Następnie w ramach pola „**Wybierz aplikację**” wybiera opcję „**Inna opcja (własna nazwa)**”.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację

Poczta

Kalendarz

Kontakty

YouTube

Inna opcja (własna nazwa)

Wybierz urządzenie



WYGENERUJ

Wybór opcji „Inna opcja”

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje **Comarch DMS** i klika w przycisk **Wygeneruj**.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.


Comarch DMS



WYGENERUJ

Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym **hasłem dla aplikacji Comarch DMS**. Anna **kopiuje i zachowuje hasło** – w tym przypadku hasło to **pvljanprlvvrnrrn** – i klika **„Gotowe”**.



Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa **loguje się do aplikacji Comarch DMS**, klika



na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkowniczka wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkowniczka wpisuje swój

adres email: annanowa@gmail.com;

- **Opis** – użytkowniczka wpisuje [Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS](#);
- **Typ serwera** – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
- **Port** – użytkowniczka wpisuje [465](#);
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera [„Automatyczne”](#);
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję [„Login i hasło”](#)
- **Login** – użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
- **Hasło** – użytkowniczka wkleja [wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvljanprlvvrnrrn](#)

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Tak

Nazwa konta

Comarch DMS

Email (wychodzący)

annanowa@gmail.com

Nazwa wyświetlana

Comarch DMS - powiadomienia

Adres zwrotny

annanowa@gmail.com

Opis

Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS

Typ serwera

SMTP

Nazwa serwera

smtp.gmail.com

Port

465

Metoda szyfrowania


Automatyczne

Metoda uwierzytelniania

Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

EMAIL

Spis treści artykułu

- [Informacje ogólne](#)
- [Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”](#)
- [Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”](#)
- [Wzorzec „Przeterminowany dokument”](#)
- [Wzorzec „Przypominający”](#)
- [Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”](#)
- [Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”](#)

Informacje ogólne

Zakładka oferuje **możliwość zdefiniowania wzorców maila**.

Wzorce maili są wykorzystywane w **funkcjonalności wysyłania powiadomień**, którą operator może ustawić **w ustawieniach danego obiegu, na wybranym etapie, w zakładce „Mail”** (zob. [Właściwości etapu – zakładka Mail](#)).

Uwaga

Aby możliwe było wysyłanie maili do użytkowników, **konieczne jest**, aby oprócz **włączenia funkcjonalności wysyłania powiadomień** administrator **poprawnie uzupełnił i zapisał pola** w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. [Serwer pocztowy](#)).

Zgodnie z rodzajami dostępnych powiadomień mailowych, zakładka „Email” składa się z 6 **predefiniowanych szablonów wiadomości e-mail**:

- Otrzymany dokument każdorazowo
- Otrzymany dokument zbiorczo
- Przeterminowany dokument
- Przypominający
- Dla obserwatora każdorazowo
- Dla obserwatora zbiorczo

Nad listą wzorców znajduje się przycisk  **[Zapisz]**, służący do **zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych**.

Pod przyciskiem „Zapisz” dostępne jest pole **URL Prefix**, w którym należy **zdefiniować adres URL** (

serwera>/<Nazwa aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web>/documents/) na potrzeby maski {WebDocumentUrl}.

Uwaga

Poprawny zapis adresu URL w polu „URL Prefix” jest **konieczny** dla poprawnego przeniesienia odbiorcy maila do dokumentu w aplikacji serwerowej Comarch DMS (dawna web – dostępna tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub w aplikacji webowej po kliknięciu w numer dokumentu w wiadomości mailowej.

W ramach każdego z szablonów dostępne są **dwa** pola:

- **Temat maila** – temat maila wysyłanego do operatora,
- **Treść maila** – treść maila wysyłanego do operatora

Nazwa nadawcy maila jest zależna od treści znajdującej się w polu „Nazwa wyświetlana” w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. [Serwer pocztowy](#)).

Ustawienia

Comarch DMS 2025.1.0

[Firma ABC] AS

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument

Treść maila

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<style type="text/css">

p.MsoNormal
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
}
.style1
{
font-family:"Segoe UI";
}

```

Okno szablonu wiadomości e-mail

Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu”.

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{Origin}** – **powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło)** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „**Źródło**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{Proceeding}** – **wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „**Postępowanie**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{WebDocumentUrl}** – **link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji**

niższych niż 2025.1.0) lub web,

- {DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
- {WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu,
- {StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
<?xml version="1.0"?>
<style4>
{
font-family: "Segoe UI";
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p> </o:p></H3>
</br>
<span class="style1">Origin</span>
</br>
<span class="style1">Proceeding</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />


<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji webowej">{DocumentNumber}</a></span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">{WorkflowName}</span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">{StageName}</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>


<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

</body>
</html>
```

Wzorzec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” – zaznaczono maski



Pola „Źródło” i „Postępowanie” w ramach schematu obiegu – przykład



Wiadomość email – z informacjami pochodzącymi z przykładowego uzupełnienia pól : „Źródło” i „Postępowanie” na poprzedniej ilustracji

Istnieje możliwość **wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej pokazano, która część tekstu we wzorcu odpowiada której części tekstu w wiadomości mailowej. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  **[Zapisz]**.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
.style4
{
  font-family: "Segoe UI";
  font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4"> Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p> </H3>
</br>
<span class="style1"> (Origin) </span>
</br>
<span class="style1"> (Proceeding) </span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />


<span class="style1"> Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji webowej"> [DocumentNumber] </a> </span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2"> (WorkflowName) </span> <span class="style1"> aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2"> (StageName) </span> <span class="style1"> .
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1"> Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu </p>
<a href="[MobileDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila! </p>

</body>
</html>
```

Wzorzec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” z zaznaczonymi fragmentami tekstu, które można zmodyfikować



Mail wysłany do operatora – numery nad zaznaczonymi fragmentami tekstu odpowiadają tak samo oznaczonym fragmentom tekstu ze wzorca na poprzedniej ilustracji

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECZYSKOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument - sprawdź dane i przekaż dalej

Treść maila

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<style4>
{
font-family: "Segoe UI";
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<h3 class="style4">Otrzymałeś dokument - sprawdź wprowadzone dane, w razie potrzeby dokonaj zmian i przekaż dalej</h3>
</br>
<span class="style1">[Origin]</span>
</br>
<span class="style1">[Proceeding]</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />


<span class="style1">Jeśli chcesz zobaczyć szczegóły, kliknij numer dokumentu widoczny poniżej albo odszukaj ten dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument o numerze <span class="style2"><a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji webowej">[DocumentNumber]</a></span> <span class="style1">
został zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">[WorkflowName]</span> <span class="style1">. Aktualnie dokument znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">[StageName]</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS, naciśnij poniższy link, aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej Comarch DMS
</a>

<p class="style3">
Mail wysłano przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila</p>

</body>
</html>
```

Wprowadzanie zmian we wzorcu maila „Otrzymany dokument
každorazowo” i zapisywanie zmian



Mail wysłany do operatora, po dokonaniu powyższych zmian

Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i „co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Rejestracja

Dekretacja

Zatwierdzenie przez kierownika

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem ☒

☐ każdorazowo po przekazaniu dokumentu

☒ Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☒

☐ W ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ☒ Sobota ☐ Niedziela

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Rejestracja

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem ☒

☐ każdorazowo po przekazaniu dokumentu

☐ Co dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☒ W ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☒ Czwartek ☐ Piątek ☐ Sobota ☐ Niedziela

o godzinie

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument
- **{Origin}** – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{Proceeding}** – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*)
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu
- **{PropagationDate}** – data przekazania danego dokumentu

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Nowe dokumenty w Comarch DMS

Treść maila

```

</style>
<h3 class="style4">
Otrzymałeś dokumenty, które oczekują na Twoją decyzję.
</h3>
<span>Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>
[WorkflowSectionBegin]

<h4> Typ obiegu: [WorkflowName] Etap: [StageName]</h4>
[Origin]<br/>
[Proceeding]

<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Data przekazania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
[WorkflowDocumentsBegin]
<tr>
<td class="left">
<a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w przeglądarce">[DocumentNumber]</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">[PropagationDate]</p>
</td>
</tr>
[WorkflowDocumentsEnd]
</tbody>
</table>
[WorkflowSectionEnd]
<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"/>

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:small;>
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Wzorzec maila „Otrzymany dokument zbiorczo” – zaznaczono maski

Istnieje **możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku **[Zapisz]**.



Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMSI Nowe dokumenty w Comarch DMS]

Treść maila

</style>

<h3 class="style4">

Otrzymałeś dokumenty, które oczekują na Twoją decyzję.

</h3>

Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.

{WorkflowSectionBegin}

<h4> Typ obiegu: {WorkflowName}, Etap: {StageName}</h4>

{Origin}

{Proceeding}

<table>

<thead>

<tr>

<th class="ten-left"> Numer dokumentu </th>

<th class="ten-left"> Data przekazania </th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{WorkflowDocumentsBegin}

<tr>

<td class="left">

 {DocumentNumber}

</td>

<td class="center">

<p title="Data przekazania"> {PropagationDate} </p>

</td>

</tr>

{WorkflowDocumentsEnd}

</tbody>

</table>

{WorkflowSectionEnd}

<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';> <br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';>

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:small;>

Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!</p>

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Otrzymany dokument zbiorczo”

Wzorzec „Przeterminowany dokument”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu,, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail o zaległościach” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail o zaległościach” i „ co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

Wyślij e-mail o zaległościach ☒

☒ Co 1 dni

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☐ W ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ☒ Sobota ☐ Niedziela

o godzinie 06:00:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

Wyślij e-mail o zaległościach ☒

☐ Co 1 dni

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☒ W ☐ Poniedziałek ☒ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ☐ Sobota ☐ Niedziela

o godzinie 10:00:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{ExpiredDocumentsBegin}** – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu
- **{ExpirationTime}** – czas przeterminowania etapu,
- **{ExpiredDocumentsEnd}** – data wyjścia z etapu.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach przeterminowanych

Treść maila

```

</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Dokumenty przeterminowane.</H3>

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

<br>
<br>

<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
<th class="ten-left">Czas przeterminowania</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Wzorzec maila „Przeterminowany dokument” – zaznaczono maski

Istnieje **możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku **[Zapisz]**.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECZYSZCZANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach przeterminowanych

Treść maila

```

</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4"> Dokumenty przeterminowane.</H3>
<span class="style1"> Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

<br>
<br>
<table>
<thead>
<tr>
<th class="ten-left"> Numer dokumentu </th>
<th class="ten-left"> Czas przeterminowania </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{ExpiredDocumentsBegin}
<tr>
<td class="left">
<a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce"> {DocumentNumber} </a>
</td>
<td class="center">
<p title="Data przekazania"> {ExpirationTime} </p>
</td>
</tr>
{ExpiredDocumentsEnd}
</tbody>
</table>
<br>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przeterminowany dokument”

Wzorzec „Przypominający”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail przypominający” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail przypominający” i „ co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

E-mail przypominający

Wyślij e-mail przypominający ☒

☒ Co 1 dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☐ W ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ☒ Sobota ☐ Niedziela

o godzinie 06:00:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

E-mail o zaległościach

E-mail przypominający

Wyślij e-mail przypominający ☒

☐ Co 1 dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☒ W ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☒ Czwartek ☐ Piątek ☐ Sobota ☐ Niedziela

o godzinie 10:30:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do

uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{ExpiredDocumentsBegin}** – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{ExpirationTime}** – czas przeterminowania etapu,
- **{ExpiredDocumentsEnd}** – data wyjścia z etapu.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach, które niedługo zostaną przeterminowane

Treść maila

```

<body>

<H3 class="style4">Czas na realizację poniższych zadań dobiega końca.</H3>

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

</br>
</br>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th class="ten-left">Numer dokumentu</th>
      <th class="ten-left">Czas do końca zadania</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="left">
        <a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
      </td>
      <td class="center">
        <p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<p class="style3">
  Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
  tego maila!</p>

```

Wzorzec maila „Przypominający” – zaznaczono maski

Istnieje **możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca** – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku **[Zapisz]**.



Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECZYSZYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

[Comarch DMS] Przypomnienie o dokumentach, które niedługo zostaną przeterminowane

Treść maila

```

<body>

<H3 class="style4">Zas na realizację poniższych zadań dobiega końca </H3>

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.</span>

<br>
<br>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th class="ten-left">Numer dokumentu </th>
      <th class="ten-left">Zas do końca zadania </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {ExpiredDocumentsBegin}
    <tr>
      <td class="left">
        <a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w przeglądarce">{DocumentNumber}</a>
      </td>
      <td class="center">
        <p title="Data przekazania">{ExpirationTime}</p>
      </td>
    </tr>
    {ExpiredDocumentsEnd}
  </tbody>
</table>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przypominający”

Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu”.

The screenshot displays the 'SCHEMAT OBIEGU' (Flowchart) and 'Ustawienia Obiegu' (Flowchart Settings) interface. The flowchart on the left illustrates a process starting with 'Rejestracja' (Registration), followed by 'Dekretacja' (Approval), which then branches into three paths: 'Zatwierdzenie przez kierownika' (Approval by manager), 'Zatwierdzenie przez dyrektora' (Approval by director), and 'Zatwierdzenie przez prezesa' (Approval by president). All three paths lead to 'Księgowość' (Accounting), which then leads to 'Archiwum' (Archive). The right panel shows the 'Etap' (Stage) settings for 'Dekretacja'. The 'MAIL' tab is selected, showing options for sending emails to the authorized operator and the observer. The 'E-mail do Obserwatora' (Email to Observer) option is checked, and the 'Wyslij e-mail do obserwatora' (Send email to observer) checkbox is also checked. The frequency is set to 'każdorazowo po przekazaniu dokumentu' (every time after document transfer). The time is set to 14:00:00.

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{Origin}** – **powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło)** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „**Źródło**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{Proceeding}** – **wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu** – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „**Postępowanie**” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#)),
- **{WebDocumentUrl}** – **link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji**

niższych niż 2025.1.0) lub web,

- {DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
- {WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu,
- {StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHEWYWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

ŁĄCZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

Treść maila

```
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <op></op></H3>
</br>
<span class="style1">Origin</span>
</br>
<span class="style1">Proceeding</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"><a href="{WebDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji webowej">DocumentNumber</a></span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">WorkflowName</span> </span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">StageName</span> </span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="{MobileDocumentUri}" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila.</p>

</body>
</html>
```

Wzorzec maila „Dla obserwatora każdorazowo” – zaznaczono maski

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].



Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

WZÓW OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

Treść maila

```
font-weight: normal;
}
</style>
</head>
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <o:p></o:p></H3>
</br>
<span class="style1">(Origin)</span>
</br>
<span class="style1">(Proceeding)</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />


<span class="style1">Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr <span></span> <span class="style2"><a href="[WebDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji webowej">[DocumentNumber]</a></span> <span class="style1">został
zarejestrowany w obiegu</span>
<span class="style2">[WorkflowName]</span> <span class="style1">aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">[StageName]</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły
dokumentu.</p>
<a href="[MobileDocumentUrl]" title="Otwórz w aplikacji mobilnej">
Otwórz w aplikacji mobilnej
</a>

<p class="style3">
Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na
tego maila!</p>

</body>
</html>
```

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Dla obserwatora każdorazowo”



Przykładowy mail do obserwatora – pierwsza linijka tekstu została zmodyfikowana we wzorcu

Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, **jeśli w definicji danego typu obiegu** w ramach zakładki „Schemat obiegu”, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i „co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

Wyślij e-mail do obserwatora ☒

☐ każdorazowo po przekazaniu dokumentu

☒ Co 2 dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☒

☐ W

☐ Poniedziałek
☐ Wtorek
☐ Środa
☐ Czwartek
☐ Piątek
☐ Sobota
☐ Niedziela

o godzinie 14:00:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora co określoną liczbę dni

Faktury zakupowe Prefix: FZ

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Dekretacja

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE **MAIL** KONTROLKI PARAMETRY

E-mail do uprawnionego operatora

E-mail do Obserwatora

Wyślij e-mail do obserwatora ☒

☐ każdorazowo po przekazaniu dokumentu

☐ Co 2 dzień

Uwzględnij tylko dni robocze ☐

☒ W

☐ Poniedziałek
☐ Wtorek
☒ Środa
☐ Czwartek
☐ Piątek
☐ Sobota
☐ Niedziela

o godzinie 19:00:00

Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia

W szablonie stosowane są **maski**, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

- **{WorkflowName}** – nazwa danego typu obiegu,
- **{StageName}** – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument,
- **{Origin}** – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{Proceeding}** – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. [Właściwości etapu – zakładka Ogólne](#) i powyżej w podpunkcie *Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”*),
- **{WebDocumentUrl}** – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (tylko dla wersji niższych niż 2025.1.0) lub web,
- **{DocumentNumber}** – numer danego dokumentu,
- **{PropagationDate}** – data przekazania danego dokumentu

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCZTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

WZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

[Comarch DMS] Nowe dokumenty w Comarch DMS

Treść maila

<H3 class="style4">

Do obserwowanego przez Ciebie etapu zostały przekazane dokument.

</H3>

Kliknij na numer aby przejść do szczegółów dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.

[WorkflowSectionBegin]

<h4>Typ obiegu: WorkflowName Etap: StageName</h4>

Origin

[Proceeding]

<table>

<thead>

<tr>

<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>

<th class="ten-left">Data przekazania</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

[WorkflowDocumentsBegin]

<tr>

<td class="left">

[DocumentNumber]

</td>

<td class="center">

<p title="Data przekazania">[PropagationDate]</p>

</td>

</tr>

[WorkflowDocumentsEnd]

</tbody>

</table>

[WorkflowSectionEnd]

<br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';"><br class="style1" style="font-family:'Segoe UI';">

<p class="style3" style="font-family:'Segoe UI';font-size:small;">

Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!</p>

Wzorzec maila „Dla obserwatora zbiorczo” – zaznaczono maski

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  [Zapisz].

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP

SERWER POCTOWY

EMAIL

NARZĘDZIA

API

PRZECZOWYWANIE PLIKÓW

ANALIZA WYDAJNOŚCI

LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

http://localhost/Stand/documents/

WZOWO

OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO

PRZETERMINOWANY DOKUMENT

PRZYPOMINAJĄCY

DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

DLA OBSERWATORA ZBIORCZO

Temat maila

Comarch DMS] Nowe dokumenty w Comarch DMS

Treść maila

<H3 class="style4">

Do obserwowanego przez Ciebie etapu zostały przekazane dokument.

</H3>

Kliknij na numer aby przejść do szczegółów dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.

[WorkflowSectionBegin]

<h4>Typ obiegu: {WorkflowName}, Etap: {StageName}</h4>

[Origin]

[Proceeding]

<table>

<thead>

<tr>

<th class="ten-left">Numer dokumentu</th>

<th class="ten-left">Data przekazania</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

[WorkflowDocumentsBegin]

<tr>

<td class="left">

[DocumentNumber]

</td>

<td class="center">

<p title="Data przekazania">[PropagationDate]</p>

</td>

</tr>

[WorkflowDocumentsEnd]

</tbody>

</table>

[WorkflowSectionEnd]

<br class="style1" style="font-family: 'Segoe UI'; /> <br class="style1" style="font-family: 'Segoe UI'; />

<p class="style3" style="font-family: 'Segoe UI'; font-size: small; />

Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!</p>

Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Dla obserwatora zbiorczo”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?


[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Domena


Zakładka „Domena” jest widoczna w ustawieniach aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) **tylko w trybie jednofirmowym** – w **trybie wielofirmowym** pola pełniące analogiczną funkcję znajdują się w definicji danej spółki na zakładce „**Połączenia z ERP**” (zob. [Połączenia z ERP](#)).

Wypełnienie pól na zakładce „Domena” umożliwia wybranym operatorom **logowanie się do Comarch BPM (dawniej DMS) poprzez daną domenę**.



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window of Comarch BPM 2025.2.0. The 'DOMENA' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Używaj domeny' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below it are two dropdown menus for 'Nazwa domeny' and 'Grupa'.

Zakładka „Domena” w Comarch BPM (dawniej DMS) Standalone




Zakładka „Domena” w Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima

Aby możliwe było logowanie się za pomocą domeny, należy zaznaczyć checkbox „Używaj domeny”.


Następnie w ramach pola „**Nazwa domeny**” należy **wybrać nazwę odpowiedniej domeny** z rozwijanej listy.

Po wybraniu domeny konieczne jest również **dokonanie wyboru grupy, w ramach której ma nastąpić logowanie**. Jeżeli administrator nie chce dokonać zawężenia do jednej grupy, może wybrać opcję „**Wszystkie**”, znajdującą się na szczycie listy.



Wybór grupy w ramach danej domeny

Wprowadzone zmiany **należy zapisać**, klikając w ikonę  **[Zapisz]**. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony następujący komunikat:




Komunikat
wyświetlany po
zapisaniu
ustawień w
zakładce „Domena”

Aby ustawić logowanie domenowe dla wybranego operatora administrator powinien następnie:

1. Przejść na zakładkę „Struktura organizacyjna”
2. Wybrać **kartę danego pracownika**
3. W sekcji „Ogólne” zaznaczyć checkbox w polu „Logowanie domenowe,,.
4. Po zaznaczeniu checkboxa kliknąć w znajdujący się obok link „Ustaw”, a następnie w ramach pola „Lista członków domeny [nazwa członków domeny]” **wpisać frazę pochodzącą z nazwy osoby**, która należy do danej domeny i której dane domenowe mają zostać powiązane z danym pracownikiem.

Z wyświetlonej listy należy **wybrać odpowiednią pozycję** i nacisnąć przycisk  **[Zapisz]**.



The screenshot shows the 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) section of the Comarch BPM 2025.2.0 application. The 'Pracownicy' (Employees) tab is selected, and a list of employees is displayed. The 'Administrator' employee is selected. The 'Ogólne' (General) tab is active, and the 'Logowanie domenowe' (Domain login) checkbox is checked. The 'Ustaw' (Set) button is highlighted. A modal window titled 'Lista członków domeny dom.com.pl' (Domain members list) is open, showing a list of domain members with 'roz' and 'dom.com.pl\anna.roz' visible. The 'Zapisz' (Save) button in the modal is highlighted.

Wybór członka domeny z listy po wpisaniu frazy pochodzącej z

nazwy osoby należącej do domeny

Na karcie pracownika na zakładce „Ogólne” automatycznie wprowadzone zostają :

- w polu „**Login**” – wybrany login do domeny
- w polu „**Imię i nazwisko**” – imię i nazwisko przypisane w ramach domeny
- w polu „**Email**” – adres email związany z domeną
- w polu „**Hasło**” (niewidoczne) – hasło do domeny

Powyższe pola **nie mogą zostać edytowane** do czasu odznaczenia parametru „**Logowanie domenowe**” na karcie pracownika.

Uwaga

Aby wprowadzone zmiany (zarówno włączenie, jak i wyłączenie logowania domenowego) zostały zachowane, przed opuszczeniem

karty pracownika należy zapisać zmiany za pomocą ikony **[Zapisz]**.



Struktura organizacyjna

Comarch BPM 2025.2.0 [Somd] dom.com.pl\anna.roz

Szukaj

Firma X

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

AdminReposierp (AdminReposierp)

Aleksandra Maj (AleksandraMaj)

Anna Krol (AnnaKrol)

Anna Nowa (AnnaNowa)

Anna Roz (dom.com.pl\anna.roz)

AnnaSzcypior (AnnaSzcypior)

Barbara Nowacka (BarbaraNowacka)

EwaNowak (EwaNowak)

Horacy Hora (HoracyHora)

JanAbacki (JanAbacki)

Joanna Bławatek (JoannaBławatek)

MagdalenaNowak (MagdalenaNowak)

Pracownik 6 (Pracownik 6)

Pracownik 7 (Pracownik 7)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Login dom.com.pl\anna.roz

Imię i nazwisko Anna Roz

Email anna.roz@dom.pl

Hasło Ustaw

Logowanie domenowe ☒ Ustaw

Stanowisko Prezes

Zastępujący

Data Ustaw Ustaw

☐ Bez ograniczeń

Parametr 1

Karta pracownika, sekcja „Ogólne” po ustawieniu logowania domenowego

Od tej pory dany operator może logować się do Comarch BPM (dawniej DMS) za pomocą **tego samego loginu i hasła**, jakiego używa do **logowania się do danej domeny**.


Uwaga
Jeśli:

- operator, którego zaimportowano z Comarch ERP XL, **korzysta z logowania domenowego**

oraz

- **na definicji operatora** w zakładce *Uprawnienia*, w sekcji *Uprawnienia ogólne*, w ramach pola *Zastosuj login ERP* wybrano opcję *Z konfiguracji*

w takim przypadku **podczas logowania do systemu Comarch ERP XL operator zaloguje się do Comarch ERP XL na konto domenowe** (pomimo ustawienia *Zastosuj login ERP z konfiguracji*).



The screenshot shows the Comarch BPM login interface. At the top left is the Comarch BPM logo, consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text 'COMARCH BPM' in blue. Below the logo are two input fields: 'Login' and 'Hasło' (Password). The 'Login' field contains the text 'dom.com.pl\anna.roz'. The 'Hasło' field is masked with ten black dots. To the right of the password field is a blue link that says 'Zmień hasło' (Change password). Below the login fields is a checkbox labeled 'zapamiętaj logowanie' (Remember login). To the right of the checkbox is a circular button with a right-pointing arrow.

Logowanie operatora przez domenę – przykład

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

Narzędzia


W zakładce „Narzędzia” znajduje się sekcja „Ochrona danych osobowych,, w której dostępne są **dwa** pola:

- „**Ustawienia konfiguracyjne**” z linkiem „**Ustaw**” (zob. [Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne](#))
- „**Dane do anonimizacji**” (zob. [Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji](#))


W ramach sekcji administrator może dokonać **anonimizacji wybranych pól karty obiegu i wierszy danych tabelarycznych we wskazanych obiegach**, np. danych kontrahentów.

Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez **wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane**.

Opis działania pól dostępnych w zakładce „Narzędzia” i funkcjonalności anonimizacji danych dostępny jest w dziale: [Ochrona danych osobowych \(RODO\)](#).



Zakładka „Narzędzia” w menu „Ustawienia”



Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Ustaw” w polu

„Ustawienia konfiguracyjne”

Anonimizacja danych

Wpisz dane do anonimizacji

Szukaj

Typy obiegu

☒ Pola karty obiegu ☐ Wiersze danych tabelarycznych

Nie znaleziono wyników.

W polu „Szukaj” wpisz frazę w oparciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryterium wyszukiwania spełnia przynajmniej jedno pole oznaczone jako „pola z możliwością anonimizacji” (skonfigurowane w „Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do anonimizacji”). Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony automatycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku „Anonimizuj” upewnij się że dane na oznaczonym dokumencie mają zostać zanonimizowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć.

UWAGA – PROCES ANONIMIZACJI JEST NIEODWRACALNY!

Strona 0 z 0 (0 wyników)

Następna strona

Anonimizuj

Zamknij

Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Szukaj” w polu „Dane do anonimizacji”


Od wersji 2024.2.0 w przypadku, jeśli administrator dodał w pliku Web.config następujący wpis :

<add key="UseNewModeOfDocumentPermissions" value="true" /> lub zmienił wartość w ramach tego klucza na „true” (od wersji 2024.3.0), wówczas w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest dodatkowa sekcja „Weryfikacja uprawnień na dokumentach” (zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#)).

Od wersji 2024.3.0 w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest

sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”.

W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS. W tym celu Administrator powinien kliknąć w sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”, a następnie w znajdujący się w niej link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Po kliknięciu przez administratora w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej” weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć „Logowanie dwuetapowe” przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link „Włącz wymuszenie

weryfikacji dwuetapowej”, wówczas link zmienia się na „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”.

Uwaga

W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*).

Uwaga

W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link [Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link

[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki



[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu




Ustawienia

zakładki

[Ustawienia] w nowej aplikacji web

wedle własnego uznania.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

API

W ramach zakładki *API* **definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API.**

Jedynie nazwy współpracujących systemów są definiowane na tej


zakładce i zapisywane w odrębnej tabeli razem z wygenerowanymi w DMS unikalnymi identyfikatorami zdefiniowanych systemów.

Wskazówka

W ramach tej zakładki można ustawić nazwę systemu **Comarch HRM**, który ma współpracować z Comarch DMS przez API.

W wersji 2022.0.3 wprowadzone zostały zmiany w ramach sekcji „API” – na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API znajduje się **predefiniowana wartość** „Comarch HRM”.

Podczas aktualizacji do wersji 2022.0.3 do tabeli do.DF_Applications zostaje dodany wpis „Comarch HRM” w kolumnie APP_Name. **Taka predefiniowana wartość może zostać usunięta z poziomu aplikacji DMS desktop.**




Predefiniowana wartość „Comarch HRM” na zakładce „API”

Jeżeli nastąpiła **aktualizacja bazy** z wersji 2022.0.1 albo 2022.0.2 i na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API **były już dodane pozycje**, wówczas predefiniowana wartość „Comarch HRM” zostaje dodana jako **kolejna** na liście. Jeżeli pozycja „Comarch HRM” została już dodana, wtedy **nie zostaje dodana ponownie** po aktualizacji do wersji 2022.0.3.

Aby dodać nazwę tworzonej aplikacji należy:

1. Wybrać przycisk **Dodaj** **[Dodaj]**
2. W nowo otwartym oknie wpisać nazwę tworzonej aplikacji i zatwierdzić przyciskiem **Dodaj** **[Dodaj]**.

Przycisk jest **nieaktywny** do czasu wpisania **co najmniej dwóch znaków**.




Dodawanie nazwy systemu, dla którego będzie konfigurowana współpraca przez API

Dodaj

Po wyborze przycisku **[Dodaj]** nazwa, którą wpisano, zostaje wyświetlona na liście systemów. Zarówno predefiniowana, jak i wprowadzone nazwy systemów będą również **widoczne na liście dostępnej w polu „System współpracujący” w zakładce „API” na karcie pracownika** (zob. [Zakładka API na karcie pracownika – integracja Comarch DMS z Comarch HRM](#)).

Anuluj

Jeżeli natomiast użytkownik wybierze przycisk **[Anuluj]**, wówczas nazwa systemu **nie zostaje dodana do listy**, a okno dodawania nazwy zostanie zamknięte.



Lista nazw systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Przechowywanie plików

W zakładce „Przechowywanie plików” operator może zalogować się na konto **Comarch IBARD**, na które mają trafiać dokumenty [z](#)

kontrolek typu załącznik lub/i z Managera dokumentów/Repozytorium.

Aby zakładka była dostępna, należy w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić wartość **IBARD** w ramach klucza „**DestinationAttachmentWorkflow**” (**„DestinationAttachmentWorkflow” = IBARD**)

W przypadku współpracy z modułem **Comarch DMS Repozytorium** możliwe jest również wskazanie, w **czym imieniu** mają być przekazywane do **Repozytorium** dokumenty dodane do **kontrolek typu załącznik**, dla których ustawiono opcję operatora dodającego załącznik „**Z konfiguracji**”.

Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **włączona** (w pliku **web.config** parametr **„UseRepository” = true**), a **„DestinationAttachmentWorkflow” = IBARD**, wówczas w sekcji **„Kontrolki typu Załącznik”** dostępne są dwa pola:

1. **Repozytorium** – w tym polu w ramach opcji **‘Login domyślnego operatora repozytorium’** wybrany zostaje **operator**, w którego imieniu **pozostali operatorzy mogą przysyłać pliki do Repozytorium**, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu **„Zastosuj login operatora Repozytorium”** wybrano opcję **„Z konfiguracji”** (zob. [Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow](#)).


Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest **tryb wielospółkowy**, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek

przewijania.

Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.



Ustawianie operatora domyślnego dla Repozytorium


2. **Comarch IBARD**– po wyborze w ramach tego pola przycisku „**Autoryzacja**” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik,

a następnie kliknąć  **[Zaloguj]** .

Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji *Comarch IBARD* w sekcji *Kontrolki typu Załącznik* wyświetlany jest **login użytkownika w Comarch IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.

Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:

- w pliku **Web.config** (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr „**DestinationAttachmentWorkflow**”, tak, aby „**DestinationAttachmentWorkflow**” = **IBARD**.
- w definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „**Archiwa**” w ramach pola „**Nazwa spółki**” wybrać opcję „**Brak spółki – IBARD**”.



Wybór opcji „Brak spółki – IBARD” w definicji kontrolki typu Załącznik


Jeżeli „**DestinationAttachmentWorkflow**” nie jest równe „**IBARD**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest **włączona**, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie **tylko** pole *Repozytorium*.

Jeśli natomiast:

- „DestinationAttachmentWorkflow” = „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”**. W ramach tej sekcji możliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić **login i hasło do konta Comarch IBARD**, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie


A rectangular button with a thin border and the text 'Zaloguj' centered inside.

kliknąć **[Zaloguj]**. Po zalogowaniu do usługi **Comarch IBARD** w ramach podsekcji **Comarch IBARD** w sekcji „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów” wyświetlany jest **login użytkownika w Comarch IBARD**, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi **Comarch IBARD**.




Sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”

- „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**D0**”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „**Przechowywanie plików**” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik



Sekcja „Kontrolki typu Załącznik”

- „**DestinationAttachmentWorkflow**” = „D0” i „**DestinationAttachmentsRepository**” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna **tylko jedna sekcja „Manager dokumentów”**, w ramach której można zalogować się do **Comarch IBARD**, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów



Sekcja „Manager dokumentów”

Jeżeli współpraca z modułem Repozytorium jest **aktywna** (w pliku **web.config** parametr **„UseRepository” = true**), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również **do usługi Comarch IBARD** (zob. [Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora](#)), wówczas konieczne jest spełnienie **trzech** warunków:


1. Odpowiednie określenie **connection stringa** w kluczu **IBARDStorageSettings** w pliku **appsettings.json** (zob. [Repozytorium – instalacja dla administratora](#))
2. Wpisanie wartości **„IBARD”** w kluczu **„DestinationAttachmentsRepository”** w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS
3. Wybranie sekcji **„Repozytorium”** w zakładce **„Przechowywanie plików”** w zakładce **„Ustawienia”**  w aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi **Comarch IBARD** za pomocą przycisku **„Autoryzacja”**.

Po naciśnięciu przycisku  **[Autoryzacja]** zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać **dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło)** i kliknąć  **[Zaloguj]**.

Wówczas **połączenie z kontem Comarch IBARD** zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji *Repozytorium* obok przycisku  **[Autoryzacja]** w formie informacji *Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]*. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do **Comarch DMS Repozytorium** będą przechowywane w usłudze **Comarch IBARD**.

Uwaga


Sekcja „**Repozytorium**” jest widoczna dopiero po zapisaniu wartości „**IBARD**” w kluczu „**DestinationAttachmentsRepository**” w pliku **web.config** aplikacji Comarch DMS



Okno logowania do usługi Comarch IBARD w aplikacji desktopowej Comarch DMS w sekcji „Repozytorium”


Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentWorkflow**”= „**IBARD**”, wtedy w ramach usługi **Comarch IBARD** po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS „, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.




Folder „Comarch DMS” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **nieaktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS MD”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



Folder „Comarch DMS MD” w Comarch IBARD

Jeśli „**DestinationAttachmentsRepository**” = „**IBARD**”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **aktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje automatycznie **nowy folder** „Comarch DMS Repository”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.



Folder „Comarch DMS Repository” w usłudze Comarch IBARD

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)