


Wprowadzenie do deprecjacji

Deprecjacja umożliwia zmianę wartości zasobów na magazynie. W zależności od metody kolejkowania możliwa jest:

- zmiana ceny lub wartości wskazanych dostaw dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO
- zmiana ceny/wartości wskazanych partii znajdujących się na magazynie dla baz z metodą kolejkowania AVCO

Lista dokumentów dostępna jest w menu *Magazyn* → (*Zasoby*) *Deprecjacje*.



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Numer	Data wystawienia	Data deprecjacji	Magazyn	Adres	Wartość przed d...	Wartość po depr...	Wartość deprecj...	Waluta	Stan
DP/2018/F_KRK/...	21.06.2018	21.06.2018	Magazyn Sklep K...		4,38	5,28	0,90	PLN	Zatwierdzony
DP/2018/F_WRO...	21.06.2018	21.06.2018	Magazyn Sklep ...		74,10	72,05	-2,05	PLN	Zatwierdzony

Lista deprecjacji

Możliwość tworzenia deprecjacji jest dostępna dla użytkownika, należącego do [grupy operatorów](#) z uprawnieniem: [Dostęp do cen zakupu](#).

Uwaga

Nie ma możliwości wystawienia dokumentu deprecjacji na [magazyn konsygnacyjny](#).

W przypadku gdy na magazynie istnieje dokument deprecjacji w stanie *Zainicjowanym* lub *Niezatwierdzonym* na dokumencie zawierającym deprecjonowane dostawy (FIFO/LIFO)/partie (AVCO) nie ma możliwości:

- dodania partii artykułu do dokumentu (na bazie z metodą kolejkowania AVCO)
- usunięcia artykułu z listy pozycji na niezatwierdzonym dokumencie
- zmiany ilości pozycji/subpozycji artykułu na

niezatwierdzonym dokumencie

- wystawienia korekty ilościowej/wartościowej (korekty wartościowej dokumentów rozchodowych)
- zatwierdzenia dokumentu oraz jego korekt
- zmiany magazynu na magazyn podlegający deprecjacji
- dodania/usunięcia subpozycji
- wprowadzenia modyfikacji na zakładce *Dostawy* na szczegółach pozycji
- dodania/usunięcia pozycji
- usunięcia niezatwierdzonego dokumentu
- anulowania dokumentu