


Definiowanie słownika

Aby dodać nowy słownik uniwersalny, należy wskazać grupę na strukturze drzewa i wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Słowniki* w menu głównym.



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp.	Wartość	Opis	Domyślna	Aktywna
1	lec	lec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formularz definiowania nowego słownika uniwersalnego

Na formularzu nowego słownika należy zdefiniować następujące dane:

- **Grupa** – pole nieedytowalne wskazujące grupę, do której dodawany jest słownik
- **Nazwa** – pole obowiązkowe, które może zawierać do 50 dowolnych znaków
- **Pole zmiany języka tłumaczeń** – funkcja wyboru języka tłumaczenia nazwy słownika oraz jego wartości. Po wprowadzeniu nazwy w języku systemowym użytkownik wybiera z listy nowy język, po czym w polu *Nazwa* wprowadza odpowiednią wartość. Gotowe tłumaczenia nazw słowników predefiniowanych są dostępne w językach wspieranych, tj. angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Wprowadzone tłumaczenie może zostać usunięte poprzez wykasowanie wpisanej wartości w polu *Nazwa*. Analogicznie odbywa się tłumaczenie nazw wartości słownika. Po zmianie języka w oknie wyboru, pola dla

wartości podlegających tłumaczeniu w sekcji *Wartości słownika* zostają podświetlone na żółto. Opcja wprowadzania tłumaczeń dostępna jest wyłącznie dla wartości typu *Tekst*.

Tłumaczenia można dodawać w językach dostępnych w słowniku uniwersalnym *Języki*.

Uwaga

Nie można usunąć tłumaczenia w języku systemowym, czyli w predefiniowanym języku bazy danych.

- **Systemowy** – parametr nieedytowalny, zaznaczony tylko w przypadku edycji słownika predefiniowanego w systemie
- **Typ wartości** – określa format wprowadzanej wartości. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z predefiniowanych typów:
 - *Tekst*
 - *Liczba rzeczywista*
 - *Liczba całkowita*
 - *Wartość logiczna* – parametr zaznaczony/odznaczony
 - *Liczna naturalna*
 - *Data* – format rrrr-mm-ddPole aktywne do momentu wprowadzenia pierwszej wartości słownika. Ewentualna zmiana typu jest możliwa dopiero po usunięciu wszystkich wartości definiowanego słownika.
- **Wartości słownika** – lista wartości definiowanego słownika. Dodawanie wartości odbywa się analogicznie do wprowadzania wartości z poziomu listy słowników. W przypadku edycji słownika systemowego na liście widoczne są wartości predefiniowane w systemie.

Uwaga

Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości do listy w ramach danego słownika.

Uwaga

Nie można dodać kilku słowników uniwersalnych o takich samych nazwach.