


# Dodawanie elementu

W celu zdefiniowania nowego elementu należy zaznaczyć odpowiedni wymiar lub podwymiar na drzewie wymiarów, a następnie kliknąć przycisk [**Dodaj element**] w menu *Lista*. Po wypełnieniu formularza i zapisaniu, element zostanie przypisany pod wybranym wymiarem lub podwymiare.

Na formularzu znajduje się jedno obligatoryjne pole *Nazwa* wypełniane analogicznie jak w przypadku wymiaru.

Pozostałe pola na formularzu to: *Poziom*, *Konto*, *Opis*, *Okres obowiązywania* oraz *Właściciel*.

The image shows a screenshot of a web application window titled "Nowy element wymiaru". The window contains a form with the following fields: "Poziom:" (empty text input), "Nazwa:" (text input containing "Dział produkcji"), "Konto:" (empty text input), and "Właściciel:" (dropdown menu showing "Firma"). There are also two small dropdown menus, one showing "Polski" and another showing "Firma".

Formularz dodawania elementu

**Konto** – umożliwia przypisanie konta księgowego do elementu wymiaru analitycznego. Po naciśnięciu przycisku [**Konto**] otwiera się okno z planem kont z bieżącego okresu obrachunkowego firmy, do której zalogowany jest użytkownik. Operator ma możliwość wyboru konta księgowego na dowolnym poziomie lub wpisania w danym polu dowolnego ciągu znaków, co umożliwia elastyczne definiowanie schematów księgowych.

## Uwaga

W strukturze wielofirmowej każda z firm prowadzi odrębną ewidencję ksiąg rachunkowych. W związku z tym konta księgowe na elemencie przypisywane są indywidualnie dla każdej firmy.

**Właściciel** – w danym polu użytkownik ma możliwość określenia właściciela elementu zgodnie z poniższymi zasadami:

- Podczas dodawania elementu w polu *Właściciel* domyślnie ustawiane jest centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
- Dodając element z poziomu firmy głównej na liście wartości wyświetlana jest firma główna oraz wszystkie centra typu firma. Użytkownik ma również możliwość wyboru wartości *Wszystkie*, co powoduje udostępnienie danego elementu w całej strukturze firmy;
- Dodając element z poziomu centrum innego, niż firma główna, na liście wartości wyświetlana jest wartość *Wszystkie* oraz centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
- Jeżeli element dodawany jest do podwymiaru, na którym w polu *Właściciel* wskazana jest:
  - Wartość *Wszystkie* – jako właściciela elementu można wybrać wartość *Wszystkie* lub daną firmę;
  - Konkretna firma – jako właściciela elementu można wybrać wyłącznie firmę, będącą właścicielem podwymiaru.
- Po konwersji systemu z wersji wcześniejszych niż 2016.1, na wszystkich elementach wymiaru w polu *Właściciel* ustawiana jest wartość *Wszystkie*
- Po materializacji podwymiaru o typie *SQL*, *Słownik uniwersalny* lub *Jednostka organizacyjna* wartość pola *Właściciel* na elementach podwymiaru określana jest na podstawie właściciela podwymiaru;
- Po materializacji podwymiaru o typie *Z planu kont*, wartość pola *Właściciel* na elementach podwymiaru określana jest na podstawie właściciela konta wskazanego w danej firmie na definicji podwymiaru.