

Kierunki dokumentów

generowania

Poniżej przedstawione są kierunki ręcznego generowania dokumentów:

- ZOS -> OS lub ZOZ
- wybrane pozycje ZOS ->OS, ZOZ
- ZOZ -> OZ
- OS -> ZS
- OZ -> ZZ lub OS
- wybrane pozycje OZ -> OS
- ZS -> FS, WZ, PAR, ZZ (zablokowane, jeśli subpozycje ZS wskazują na magazyn konsygnacyjny własny), FSL, ZWE lub MM- (tylko przy obsłudze konsygnacji)
- wybrane pozycje ZS -> ZZ
- ZZ -> FZ, PZ, FZL
- wybrane pozycje /opakowania ZZ -> FZ, PZ
- PAR -> FS, WZ, KIPAR, KWPAR
- KIPAR -> KIWZ
- ręczna KIPAR -> PW
- FS -> WZ, KIFS, KWFS
- KIFS -> KIWZ
- ręczna KIFS -> PW
- FZ -> PZ, KIFZ, KWFZ
- wybrane pozycje /opakowania FZ -> PZ
- KIFZ -> KIPZ
- ręczna KIFZ -> RW
- RLS -> PW, RW, RLZ, MM-, MM+, FS, KIFS, KWFS, KIPAR, KWPAR
- RLZ -> PW, RW, FZ, KIFZ, KWFZ
- ZSK -> FZ
- WZ -> FS, PAR, KIWZ, KWWZ lub ZSK (tylko przy obsłudze konsygnacji)
- PZ -> FZ, MM-, KIPZ, KWPZ

- wybrane pozycje /opakowania PZ -> FZ, MM-
- RW -> KIRW
- PW -> MM-, KIPW, KWPW
- wybrane pozycje /opakowania PW -> MM-
- MM- -> MM+, PRP lub ZSK (tylko przy obsłudze konsygnacji)
- wybrane opakowanie MM- -> PRP
- ZWE -> MM-, MM+, ZZ
- wybrane pozycje ZWE -> MM-, MM+, ZZ
- BST -> ZZ, ZWE lub MM-
- wybrane pozycje BST -> ZZ, ZWE, MM-
- I -> RW, PW lub WZ, PZ (tylko przy obsłudze konsygnacji)
- PP -> ZZ, ZWE
- wybrane pozycje PP -> ZZ, ZWE