


# Klasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.

## Lista klasyfikacji środków trwałych

Lista KŚT dostępna jest z poziomu *Konfiguracja* → *Środki trwałe* pod przyciskiem [**Klasyfikacja środków trwałych**].



Symbol	Nazwa	Stawka	Pozycja
200	Budowle dla górnictwa i kopalnictwa	4,50	2
200	Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty	20,00	2
201	Budowle na terenach elektrowni	4,50	2
202	Budowle na terenach zakładów chemicznych	4,50	2
202	Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne	14,00	2
203	Budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, g...	4,50	2
21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	2
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne	4,50	2
210	Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania...	2,50	2
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacj...	4,50	2
211	Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych	10,00	2
211	Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania...	2,50	2
22	Infrastruktura transportu	0,00	2
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	4,50	2
221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwi...	4,50	2

Lista Klasyfikacja środków trwałych

Kolumny dostępne na liście KŚT:

- **Symbol**
- **Nazwa**
- **Stawka** – stawka amortyzacji
- **Pozycja**

Użytkownik może zdefiniować nazwy KŚT w różnych językach, które są dostępne w systemie. Nazwa KŚT wyświetlana jest zawsze w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu. Jeżeli nazwa nie została zdefiniowana w języku logowania, wówczas zostanie wyświetlona w języku systemowym (języku bazy

danych).

## Dodanie klasyfikacji środka trwałego

Możliwości dodania KŚT:

- dodanie ręczne [**Dodaj**]
- import z serwerów Comarch [**Import KŚT**] – przycisk dostępny tylko w polskiej wersji językowej

Uwaga

Opcja importu KŚT dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Po wybraniu przycisku [**Import KŚT**] wyświetlone zostanie okno umożliwiające określenie parametrów importu:

- **Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wykonanego importu** – (parametr dostępny przy kolejnych próbach importu, przy pierwszym imporcie jest niedostępny) domyślnie zaznaczony – import nie zostanie przeprowadzony, jeżeli plik danych KŚT znajdujących się na serwerze nie został zaktualizowany od czasu poprzednio realizowanego importu. W przypadku odznaczenia parametru dane zostaną pobrane niezależnie od daty utworzenia pliku danych KŚT.
- **Aktualizuj istniejące i dopisz nowe** – system importuje nowe pozycje KŚT oraz aktualizuje istniejące. Parametrem identyfikującym pozycję KŚT jest jej symbol.

Uwaga

W przypadku, gdy na liście KŚT znajduje się więcej niż jedna pozycja o tym samym symbolu, system pominie aktualizację tych danych. Informacja zostanie wyświetlona w logu po zakończeniu procesu importu.

- **Tylko nowe** – system importuje wyłącznie nowe pozycje KŚT, nie aktualizuje istniejących

Parametry importu Klasyfikacji środków trwałych

Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wykonanego importu

Sposób importu: Aktualizuj istniejące i dopisz nowe

Importuj Anuluj

Parametry importu Klasyfikacji środków trwałych