


# Konfiguracja – Handel/Magazyn – Koszty dostaw


W sekcji Handel/Magazyn dostępnej z poziomu menu Konfiguracja dostępna jest funkcjonalność związana z kosztami dostaw pozwalająca na ich zdefiniowanie i kalkulację, co ułatwia pracę z uwzględnianiem takich kosztów w transakcjach.



Nazwa	Usługa	Sposób dostawy
Typ 1	service1	Odbiór własny
Typ 2	Kurier	przesyłka 48h

Lista kosztów dostaw

Po wybraniu przycisku [**Dodaj**] otwarte zostaje okno kalkulacji kosztów dostaw, w którym należy ustalić nazwę oraz usługę, na której bazuje dany koszt dostawy. Do zdefiniowania są także sposoby dostawy oraz progi, dla których obowiązuje dana wartość.



Nazwa: Dostawa  Aktywny

Usługa: Wysyłka e-sklep

Sposoby dostawy: =

Progi:

Waga brutto do	Objętość do	Wartość brutto	Gratis od wartości	Waluta
				=

Okno kalkulacji kosztów dostawy

Pola obowiązkowe znajdujące się w oknie kalkulacji kosztów dostawy:

- **Nazwa** – nazwa kalkulacji kosztu dostawy
- **Usługa** – usługa powiązana z daną kalkulacją kosztu dostawy, wybierana jest ona spośród artykułów o typie *Usługa*

Sekcja *Sposoby dostawy* pozwala na dodanie z listy rozwijalnej

sposobu dostawy dla danej usługi. Wartości te pobierane są ze słownika uniwersalnego *Sposoby dostawy*. W zależności od zaznaczonego sposobu dostawy kontekstowo wyświetlane są powiązane z nim progi. Użytkownik dla poszczególnych progów powinien zdefiniować wartości w polach:

- **Waga brutto do** – oznacza wartość wagi brutto w kilogramach, do której obowiązuje dany próg
- **Objętość do** – oznacza objętość w m<sup>3</sup>, do której obowiązuje dany próg
- **Wartość brutto** – oznacza wartość brutto kosztu dostawy
- **Gratis od wartości** – oznacza wartość brutto zamówienia sprzedaży, od której koszt przesyłki będzie wynosił 0,00
- **Waluta** – pole pozwala na wybór waluty dostępnej w systemie w ramach firmy, do której zalogowany jest operator. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa firmy.

Jeżeli w kalkulacji znajduje się więcej niż jeden próg należy pamiętać, że pole *Waga brutto do* dla kolejnej pozycji musi być wyższe niż dla poprzedniej, pole *Objętość do* dla kolejnej pozycji musi być wyższe niż dla poprzedniej. Wartość brutto dla kolejnych progów musi być wprowadzona w tej samej walucie.

Jeżeli pierwszy wiersz zostanie zapisany z wartością 0,00 dla *Waga brutto do* albo *Objętość do*, to nie powinno być możliwości zmiany wartości 0,00 na inną w kolejnych wierszach odpowiednio dla *Wagi brutto*, czy też *Objętość do*. Istnieje możliwość zdefiniowania tych samych progów jeżeli *Wartość brutto* dla tych progów zostały określone w innych walutach. Do kalkulacji kosztu dostawy należy dodać przynajmniej jeden próg.