


Konfiguracja poczty

Procesy BPM umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail. W tym celu należy skonfigurować skrzynkę pocztową, z której mają być wysyłane wiadomości. Istnieją dwa sposoby konfiguracji skrzynki pocztowej:

- Z poziomu konfiguratora BPM
- Z poziomu karty pracownika w systemie Comarch ERP Altum

Konfigurator BPM

Ustawienie odpowiednich parametrów w zakładce *Poczta* konfiguratora BPM:



The screenshot shows the 'Poczta' (Mail) configuration page in the BPM configurator. The page title is 'Określ parametry serwera pocztowego SMTP'. A sidebar on the left contains navigation links: 'Baza Altum', 'Konta administracyjne', 'Poczta' (highlighted), 'Zaawansowane', and 'Usługi BPM'. The main content area is titled 'Określ parametry serwera pocztowego' and includes a sub-note: 'Wysyłanie maili przez BPM będzie możliwe po poprawnym zdefiniowaniu parametrów poczty'. A checked checkbox reads 'Wysyłaj maila za pośrednictwem BPM wg poniższych ustawień'. The form contains the following fields: 'Serwer:' with the value 'smtp.comarch.com'; a checked checkbox 'Używaj domyślnego portu'; 'Port:' with a dropdown menu set to '25'; 'Konto:' with the value 'jan.kowalski@comarch.com'; 'Hasło:' with a masked password field; an unchecked checkbox 'Używaj połączenia SSL do wysyłania poczty'; and 'Odbiorca:' with the value 'jan.nowak@comarch.com'. A 'Wyślij' button is located below the password field. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Konfiguracja skrzynki pocztowej dla BPM

Należy uzupełnić parametry serwera pocztowego:

- **Serwer** – nazwa serwera poczty

- **Port** – po odznaczeniu opcji *Używaj portu domyślnego*, można określić port, przez który BPM komunikuje się ze skrzynką pocztową
- **Konto** – adres konta pocztowego, z którego będą wysyłane wiadomości
- **Hasło** – hasło logowania do skrzynki pocztowej
- **Używaj połączenia SSL do wysyłania poczty** – pozwala na szyfrowanie wysyłanych wiadomości

Wskazówka

Parametry serwera pocztowego należy pozyskać od dostawcy usług.

Po wprowadzeniu wszystkich danych, użytkownik może wysłać wiadomość testową na wskazany w polu *Odbiorca* adres.


Karta pracownika

Konfiguracja skrzynki pocztowej na zakładce *Konto email* na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum:

Ogólne	Wyposażenie pracownika	Lista umów	Księgowość	Konto email	Opis	Rachunki bankowe	Atrybuty	Załączniki
Host:	smtp.comarch.com							
Port:	25							
Login:	jan.kowalski@comarch.com							
Hasło:	●●●●●●●●●●●●●●●●							
Podpis:	Pozdrawiam, Jan Kowalski							

Konfiguracja konta pocztowego z poziomu karty pracownika

Jeśli użytkownik chce skorzystać z serwera pocztowego zdefiniowanego na karcie pracownika, podczas dodawania *aktywności Wyślij e-mail*, w zakładce *Zaawansowane* należy zaznaczyć parametr *Lokalna konfiguracja SMTP*. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, system korzysta z ustawień zdefiniowanych w Konfiguratorze BPM.



Lokalna konfiguracja poczty w definicji aktywności Wyślij e-mail