


Serie

Serie numeracji mogą stanowić część numeratora dokumentu i pozwalają na zachowanie unikalnej numeracji dokumentów. Jest to np. szczególnie ważne, gdy w strukturze praw dołączone jest więcej stanowisk sprzedaży POS. W takim przypadku każde stanowisko powinno mieć swoją serię w celu ułatwienia sprawdzenia, gdzie został wystawiony dany dokument. Aby przejść do listy serii, należy z menu *Konfiguracja* z grupy przycisków *Dokumenty* wybrać przycisk [**Serie**].



Menu listy serii

Menu listy serii zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/usuwanie i zapisywanie/odświeżanie pozycji na liście.

Przeciagnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.				
Kod	Nazwa	Typ	Aktywny	Zastosowanie
▾ [bc]	[bc]	=	<input type="checkbox"/>	=
▸ C	Centrala	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
CB	Clothes&Beauty	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
CB_KRK	Sklep KRK C&B	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
CB_POS1	Stanowisko 1 POS C&B	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	POS
CB_POS2	Stanowisko 2 POS C&B	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	POS
F	Food	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
F_KRK	Sklep Food_KRK	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
F_POS_KRK	Stanowisko 1 POS Food_KRK	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	POS
F_POS_WRO	Stanowisko 1 POS Food_WRO	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	POS
F_WRO	Sklep Food_WRO	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
FMOB1	Mobilny F1	Odległy	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
FMOB1_WZ	Mobilny F1 dla WZ	Odległy	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
I_CB	I_CB	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
I_CF	I_CF	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
MOB1	Mobilny1	Odległy	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
MOB1_WZ	Mobilny1 dla WZ	Odległy	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
UE_CB	UE_CB	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum
UE_CF	UE_CF	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch ERP Altum

Lista serii numeracji


- **Kod** – kod serii numeracji, jest on widoczny w numeratorze zawierającym serię
- **Nazwa** – nazwa serii numeracji

- **Typ** – lista rozwijana pozwalająca na określenie typu serii numeracji, dostępne wartości to: *Lokalny* i *Odległy*
- **Aktywny** – zaznaczenie parametru powoduje, że seria może być użyta na dokumencie
- **Zastosowanie** – lista rozwijana pozwalająca na określenie, czy seria ma być stosowana w systemie, czy jako seria identyfikująca stanowisko sprzedaży POS. Dostępne wartości to: *Comarch ERP Altum* i *POS*

Definiowanie serii

Aby zdefiniować nową serię numeracji, należy wybrać przycisk **[Dodaj]** znajdujący się w menu głównym lub bezpośrednio nad listą numeracji. Spowoduje to pojawienie się nowego, pustego wiersza na liście serii. Pola *Kod* i *Nazwa* są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Wartość kodu musi być unikalna. Parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony i może być odznaczony/zaznaczony w dowolnym momencie pracy z systemem. Pole *Zastosowanie* jest edytowalne do momentu zapisania serii.

Dołączanie serii do centrów struktury firmy




Kod	Nazwa	Aktywna
▾	▾	<input type="checkbox"/>
▾	▾	<input checked="" type="checkbox"/>
MOB1	Mobilny1	<input checked="" type="checkbox"/>
MOB1_WZ	Mobilny1 dla ...	<input checked="" type="checkbox"/>
CB	Clothes&Beauty	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Centrala	<input checked="" type="checkbox"/>
CB_POS1	Stanowisko 1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
CB_POS2	Stanowisko 2 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
CB_KRK	Sklep KRK C&B	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Food	<input checked="" type="checkbox"/>
F_POS_KRK	Stanowisko 1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
F_POS_WRO	Stanowisko 1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
F_KRK	Sklep Food_KRK	<input checked="" type="checkbox"/>
F_WRO	Sklep Food_W...	<input checked="" type="checkbox"/>
UE_CB	UE_CB	<input checked="" type="checkbox"/>
L_CB	L_CB	<input checked="" type="checkbox"/>
L_CF	L_CF	<input checked="" type="checkbox"/>
UE_CF	UE_CF	<input checked="" type="checkbox"/>
FMOB1	Mobilny F1	<input checked="" type="checkbox"/>
FMOB1_WZ	Mobilny F1 dla...	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista serii numeracji dołączonych do centrum

Aby dołączyć serię do wielu typów dokumentów w obrębie wybranego centrum, należy przejść do menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów*. Następnie należy na liście *Struktura praw* zaznaczyć dane centrum, a na *Liście obiektów* pozycję *Serie*. Wówczas po prawej stronie zostanie wyświetlona lista serii numeracji, do której a pomocą przycisków dostępnych w menu głównym lub nad listą można dołączać/odłączać wybrane serie. W formularzu edycji serii (przycisk [**Edytuj**] w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą serii) istnieje możliwość wyboru dokumentów, dla których dana seria ma być stosowana.

Serie mogą być przypisywane także do poszczególnych typów dokumentów w obrębie danego centrum. W tym celu należy przejść do menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura praw* → formularz edycji wybranego centrum.



Zakładka **Dokumenty** na formularzu edycji centrum

Aby przypisać serię do wybranego typu dokumentu, należy przejść do zakładki *Dokumenty*, a następnie do formularza wybranego typu dokumentu, gdzie dostępna jest zakładka *Serie*, na której, za pomocą przycisków [**Dołącz**] i [**Odłącz**] dostępnych w menu głównym lub nad listą serii, można dołączać i odłączać

zdefiniowane w systemie serie numeracji dokumentów.

Ogólne Diagram Serie Magazyny Widoczność Schematy numeracji			
Kod	Nazwa	Aktywna	Domyślna
▾ bec	bec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▸ C	Centrala	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zakładka **Serie** typu dokumentu