

# Wykorzystanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni może być wykorzystany do:

- **Przyjęcia pośredniego, jako:**
  - magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  - magazyn na subpozycjach FZ fakturującego PZ powstałe z WZ z innej firmy
  - magazyn w nagłówku FZ powstałego z FS z innej firmy
  - magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ-> PZ -> MM-
  - magazyn na korektach FZ/PZ z przyjęcia pośredniego
- **Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako:**
  - magazyn pośredni na dokumencie MM- (na ten magazyn przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów MM w firmie źródłowej)
  - magazyn na dokumencie WZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym)
  - magazyn na dokumencie RW wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego z zaznaczonym parametrem Realizuj zwrot (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym, dla zasobów powstałych w wyniku dostawy dokumentem PW od kontrahenta wewnętrznego)
  - magazyn na dokumencie FS wygenerowanym w ścieżce MM+ -> WZ -> FS
  - magazyn na KIFS/KIWZ w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako *Realizuj zwrot* (na ten magazyn zostaną przyjęte zasoby w przypadku zwrotów międzyfirmowych)

## Uwaga

Magazyn pośredni nie może zostać wybrany na dokument ręcznie, przez operatora. Może zostać ustawiony na dokumencie w sposób automatyczny przez system:

- w procesach przyjęcia pośredniego oraz przesunięcia międzyfirmowego MM
- na korektach FZ/PZ inicjowanych ręcznie przez operatora