


Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL

Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL jest możliwy dla spółki w ramach współpracy z Comarch

ERP XL po kliknięciu przycisku  [Importuj] w zakładce „Struktura organizacyjna”.



Widok ogólny zakładki „Struktura organizacyjna” z przyciskiem „Importuj”

Po kliknięciu przycisku



[Importuj] zostaje otwarte okno importu.

Elementy okna importu



[Odśwież] – funkcjonalność **odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji**, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP XL lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.



[Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające **wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP**. W ramach okna wyświetlane jest zapytanie SQL dotyczące odpowiednio migracji pracowników, działów albo struktury organizacyjnej.



[Zapisz] – opcja **zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP**.

Zakładki okna importu

W oknie importu dostępne są trzy zakładki:

- Pracownicy
- Działy
- Struktura organizacyjna

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia **importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP XL do Comarch DMS**.

Okno składa się z dwóch paneli:

- **Stan Aktualny** – prezentuje pracowników, którzy **zostali już zaimportowani** do Comarch DMS
- **Import** – prezentuje wszystkich pracowników **dostępnych w Comarch ERP XL**

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

- **Id** – numer operatora w bazie Comarch DMS.
- **Nat Id** – numer operatora w bazie Comarch ERP XL.
- **Nazwa** – nazwa pracownika przechowywana w Comarch ERP XL w polu Nazwa1 (imię i nazwisko). Jeśli pole to nie zostało uzupełnione w Comarch ERP XL, system prezentuje login Operatora.
- **Nazwa 2** – nazwa pracownika prezentowana w Comarch ERP XL w polu Nazwa2 (drugie imię).
- **Nazwa 3** – nazwa pracownika wyświetlana w Comarch ERP XL w polu Nazwa3 (najczęściej pusta).
- **Login główny** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
- **Login pomocniczy** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL, wykorzystywany w sytuacji, gdy operator loguje się za pomocą logowania zintegrowanego NT.
- **Typ operatora** – przyjmuje dwie wartości 0 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą

logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).

- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny. W tabeli ope_karty wartość 1 = archiwalny, wartość 0 = aktywny.
- **Email** – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP XL.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP XL, a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- Usunięty,
- Niemożliwe

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA												

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA													
Stan Aktualny				Import									
Id	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email				
0	1	Administrator systemu			ADMIN		0	Nie					
0	2	Joanna Nowak			JN		0	Nie					
0	3	Jan Abece			JA		0	Nie					
0	4	Cecylia Ermin			CE		0	Nie					
0	5	Jolanta Woj			JW		0	Nie					
0	6	Urszula Kowal			UK		0	Nie					
0	7	Milena As			MA		0	Nie					

Okno importu pracowników – zakładka „Import”


Aby dokonać importu pracownika z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

- **Zaznaczyć checkbox** obok wybranego pracownika lub pracowników z systemu Comarch ERP XL

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA												
Stan Aktualny									Import			
☐	Id	Nat Id	Nazwa	Nazwa 2	Nazwa 3	Login główny	Login pomocniczy	Typ Operatora	Zarchiwizowany	Email	Typ Porównania	
☐	39	1	Administrator systemu			ADMIN	ADMIN	0	Nie		Zmieniony	0 1 Administrator systemu
☐	40	2	Joanna Nowak			NO	NO	0	Nie		Zmieniony	0 2 Joanna Nowak
☐	41	3	Jan Abece			NONAME	NONAME	0	Nie		Zmieniony	0 3 Jan Abece
☐	46	4	Cecylia Ermin			CE		0	Nie		Bez zmian	0 4 Cecylia Ermin
☐	47	5	Jolanta Woj			JW		0	Nie		Bez zmian	0 5 Jolanta Woj
☐	48	6	Urszula Kowal			UK		0	Nie		Bez zmian	0 6 Urszula Kowal
☒											Nowy	0 7 Milena As
☒											Nowy	0 8 Samanta Kawa

Zaznaczanie dwóch nowych pracowników: Mileny As i Samanty Kawy do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

- **Nacisnąć przycisk**  **[Zapisz]** – dane pracowników są teraz również widoczne w ramach panelu „Stan Aktualny”



Nowi pracownicy na liście pracowników w Comarch DMS

Dział

Funkcjonalność umożliwia **importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP XL do Comarch DMS**.

Okno składa się z dwóch paneli:

- **Stan Aktualny** – prezentuje działy, które **zostały już zaimportowane** do Comarch DMS
- **Import** – prezentuje **wszystkie działy dostępne w Comarch ERP XL**

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

- **Id** – numer działu w bazie Comarch DMS,
- **Nazwa** – nazwa działu,

- **Nazwa 2** – pusta kolumna (w przypadku Comarch ERP XL),
- **Nat Id** – numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP XL,
- **Zarchiwizowany** – określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- Usunięty

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA										
  										
Stan Aktualny						Import				
☐	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Zarchiwizowany
☐						Nowy	0	Comarch Spółka Akcyjna	1	Nie
☐	49	Dział 1		9	Nie	Bez zmian	0	Dział 1		Nie
☐	50	Dział 2		10	Nie	Bez zmian	0	Dział 2	10	Nie
☐						Nowy	0	Dział 3	11	Nie

Okno importu działów – zakładki „Stan Aktualny” i „Import”

Aby dokonać importu działu z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

- **Zaznaczyć checkbox** obok wybranego działu lub działów z systemu Comarch ERP XL

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA										
Stan Aktualny						Import				
☐	Id	Nazwa	Nazwa 2	Nat Id	Zarchiwizowany	Typ Porównania	Id	Nazwa	Nazwa 2	Zarchiwizowany
☐						Nowy	0	Comarch Spółka Akcyjna	1	Nie
☐	49	Dział 1		9	Nie	Bez zmian	0	Dział 1	9	Nie
☐	50	Dział 2		10	Nie	Bez zmian	0	Dział 2	10	Nie
☒						Nowy	0	Dział 3	11	Nie

Zaznaczanie nowego działu „Dział 3” do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

- **Nacisnąć przycisk**  **[Zapisz]** – dane działu są teraz również widoczne w ramach panelu „Stan Aktualny”

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Id

Nazwa

Nazwa 2

Nat Id

Zarchiwizowany

Typ Porównania

49

Dział 1

9

Nie

Bez zmian

50

Dział 2

10

Nie

Bez zmian

53

Dział 3

11

Nie

Bez zmian

Import

Id

Nazwa

Nazwa 2

Nat Id

Zarchiwizowany

0

Comarch Spółka Akcyjna

1

Nie

0

Dział 1

9

Nie

0

Dział 2

10

Nie

0


Dział 3

11

Nie

Panel „Stan Aktualny” po zaimportowaniu „Działu 3” z Comarch ERP XL

- Dział jest już **dostępny** na liście działów w Comarch DMS



Nowy dział na liście działów w Comarch DMS

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia **importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS**.

Okno składa się z dwóch paneli:

- **Stan Aktualny** – prezentuje elementy struktury organizacyjnej, które **zostały już zaimportowane** do Comarch DMS
- **Import** – prezentuje **wszystkie elementy struktury organizacyjnej dostępne w Comarch ERP XL**

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

- **Nat ID** – numer nadrzędnej gałęzi struktury

- organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,
- **NatSystemParentId** – numer gałęzi podrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,
 - **Typ** – określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
 - **Zarchiwizowany** – określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
 - **Nazwa** – nazwa pracownika lub działu,
 - **Login główny** – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
 - **Typ operatora** – przyjmuje dwie wartości 0 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).
 - **ParentName** – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej.

Typ porównania przyjmuje statusy:

- Nowy,
- Bez zmian,
- Zmieniony,
- Usunięty,
- Niemożliwe

PRACOWNICY DZIAŁY STRUKTURA ORGANIZACYJNA									
Stan Aktualny									
☐	Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa	Login główny	Typ Operatora	ParentName	
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐									Nieвозможиwe
☐	4	9	2	Nie	Cecylia Ermin	CE	0	Dział 1	Usunięty
☐									Nowy
☐									Nieвозможиwe

Import				
Nat Id	NatParentId	Typ	Zarchiwizowany	Nazwa
1		1	Nie	Comarch Spółka Akcyjna
9	1	1	Nie	Dział 1
10	1	1	Nie	Dział 2
11	1	1	Nie	Dział 3
1	1	2	Nie	ADMIN
2	1	2	Nie	JN
3	1	2	Nie	JA
4	9	2	Nie	CE
5	10	2	Nie	JW
6	11	2	Nie	UK

Okno importu struktury organizacyjnej

Aby dokonać importu elementu struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

- **Zaznaczyć checkbox** obok wybranego elementu lub elementów struktury organizacyjnej z systemu Comarch ERP XL

PRACOWNICY

DZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stan Aktualny

Import

Nat Id

NatParentId

Typ

Zarchiwizowany

Nazwa


Login główny

Typ Operatora

ParentName

Panel „Stan Aktualny” po zaimportowaniu „Działu 2” z przypisanym pracownikiem JW (Jolantą Woj) z Comarch ERP XL

- Działy wraz z podległymi im działami/pracownikami **będą widoczne** na strukturze organizacyjnej w Comarch DMS po przeciągnięciu danego działu metodą drag&drop z listy działów.



Widok importowanego elementu struktury na drzewie struktury organizacyjnej

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)