



Praca z punktem ACD (generowanie dokumentów do Repozytorium)

Analogicznie do typu współpracy „Współpraca z Comarch OCR” aby rozpocząć pracę z punktem ACD należy kolejno:

- nacisnąć przycisk  [Ustawienia OCR] i wybrać folder, z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez usługę Comarch OCR; w wersji 2025.2.1 w ramach okna wyświetlanego po kliknięciu w przycisk

 [Ustawienia OCR] dodano dwa pola, analogiczne do tych znajdujących się w punkcie ACD typu „Współpraca z OCR”:

- Zakres stron do przetworzenia – pole umożliwia wprowadzenie zakresu stron do przetworzenia.
- Łączenie stron przesyłanych plików – pole umożliwia wybór sposobu łączenia stron przetwarzanych przez OCR:
 - Według treści - łączenie stron w przesłanym pliku będzie odbywało się na podstawie zawartości zinterpretowanej przez algorytm usługi OCR
 - Jeden przesłany plik to jeden dokument - dokument nie zostaje podzielony i jest w całości przekazany do Repozytorium.

Kiedy zakres stron zostanie określony, OCR najpierw wybierze ten zakres stron z dokumentu, później zaś w tym zakresie połączy strony dokumentu według treści lub według założenia, że jeden przesłany plik jest równy jednemu dokumentowi (zgodnie z wybraną opcją).

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

Zakres stron do przetworzenia
(np. 2-3,5)

Łączenie stron przesyłanych plików

Nie archiwizuj przeprocesowanych plików

Zapisz Anuluj

Widok okna „Ustawienia OCR“ z polami „Zakres stron do przetworzenia“ i „Łączenie stron przesyłanych plików“

Wybierz katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do procesowania

Zakres stron do przetworzenia
(np. 2-3,5)



Łączenie stron przesyłanych plików

Nie archiwizuj przeprocesowanych plików


Według treści
Jeden przesłany plik to jeden dokument


Zapisz Anuluj

Widok okna „Ustawienia OCR“ z polami „Zakres stron do przetworzenia“ i „Łączenie stron przesyłanych plików“ – widoczne są opcje dostępne w ramach pola „Łączenie stron przesyłanych plików“


- kliknąć przycisk  [Dodaj pliki], aby wskazać plik, który zostanie umieszczony w folderze wybranym do pobierania dokumentów do procesowania lub przycisk 

[Skanuj], aby dodać dokument bezpośrednio ze skanera

- Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w usłudze Comarch OCR należy zaznaczyć parametr „Włącz procesowanie dokumentów”. Po zaznaczeniu parametru dokumenty umieszczone we wskazanym folderze zostaną automatycznie przesłane do Comarch OCR i przeniesione do podkatalogu „Wysłane”.
- Kiedy pliki zostały przeprocesowane przez usługę OCR, dokumenty wyświetlają się na liście, według zapytania z zakładki „Lista”, a informacje pochodzące z przeprocesowanego dokumentu zostają przeniesione do odpowiednich pól atrybutów, zgodnie z atrybutami wybranymi na zakładce „Atrybuty”. Obok nazwy atrybutu widoczny jest jego typ.
- Następnie należy zaznaczyć checkbox znajdujący się obok danej pozycji na liście, a następnie kliknąć przycisk  . Zostaje wówczas wyświetlone okno „Inicjowanie dokumentów”.



Okno „Inicjowanie dokumentów” informujące o wysyłaniu dokumentów do modułu Repozytorium

W ramach okna „Inicjowanie dokumentów” operator może kliknąć na przycisk  [Zatrzymaj]. W takim przypadku, jeśli:

- Generowany pojedynczy dokument zdążył zostać zainicjowany i przesłany – nie jest już widoczny na liście w punkcie ACD i znajduje się wybranej lokalizacji w module Repozytorium
- Generowany pojedynczy dokument nie zdążył zostać przesłany – nadal jest widoczny na liście w punkcie ACD
- Żaden z wielu generowanych dokumentów nie zdążył zostać przesłany – wszystkie dokumenty nadal są widoczne na liście w punkcie ACD
- Tylko część z wielu generowanych dokumentów zdążyła zostać przesłana – wówczas ta część dokumentów nie jest

już widoczna na liście w punkcie ACD i znajduje się w wybranej lokalizacji w module Repozytorium, a pozostałe nadal są na liście

- Wszystkie z wielu generowanych dokumentów zdążyły zostać przesłane – wówczas żaden z tych dokumentów nie jest już widoczny na liście w punkcie ACD i wszystkie znajdują się w wybranej lokalizacji w module Repozytorium

Dokument przetworzony przez Comarch OCR jest wysyłany do modułu Repozytorium, do lokalizacji, którą wybrano w ramach definicji punktu konfiguracyjnego. Przepracowane dane są także wprowadzane do bazy MongoDB.

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Dokumenty do Repozytorium

Dokumenty: Tylko wypełnione **Generuj**

Przepracowane: 2

Numer dokumentu

FS-1/20/KNT/02

FS-1/20/KNT/02

Data utworzenia: 22-03-2023

Data wystawienia (Data wystawienia): 2020-02-03 00:00:00

Numer faktury (Numer faktury): FS-1/20/KNT/02

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

Sprzedawca: COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Platność na koncie:
Nabywca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104

Odbiorca: ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Ep.	Kod	Nazwa towaru	PKWYU	PCN	Ilość/m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	TI				100 szt.	500,00	500,00	23%

Forma płatności Termin Kwota Watura Strzaka Netto VAT Brutto

Okno pracującego punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz

dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)