

Zmiany w precyzji liczb w kontrolkach typu Liczba stałoprzecinkowa i w kolumnach typu Liczba stałoprzecinkowa

W wersji 2024.0.0 umożliwiono zapisywanie liczby z 6 miejscami po przecinku w ramach kontrolki typu liczba stałoprzecinkowa, zarówno w wersji WEB (nowej aplikacji WEB), jak i desktop oraz w aplikacji mobilnej.

Nastąpiły zmiany na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa – został dodany parametr *Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość*.

W ramach parametru administrator Comarch DMS wybiera, ile miejsc po przecinku będzie można wpisać w danej kontrolce i do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona wartość.

Parametr przyjmuje wartości od 0 do 6; domyślnie wybrana jest wartość 2.

Uwaga

Jeśli aktualizowano bazę do bieżącej wersji, wówczas domyślnie wartość parametru *Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość* jest ustawiona na 2.

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa wyświetlana

Wartość

Nazwa (identyfikator)

Wartosc

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2



Prezentuj na całej szerokości

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak



Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie



[Ustaw](#)

Kontrolka typu Liczba stałoprzecinkowa z nowym parametrem „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość” – ustawienie domyślne

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa wyświetlana

Wartość

Nazwa (identyfikator)

Wartosc

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2



Prezentuj na całej szerokości

0

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

1

Pokaż na liście

2

Inicjowanie wartości

4

Inicjowanie

5

6

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie



[Ustaw](#)

Widok parametru „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość” z rozwiniętą listą wyboru

Jeśli:

- Liczba posiada 6 miejsc po przecinku

oraz

- wartość tej liczby jest przekazywana do kontrolki w module Workflow/Repozytorium/innym systemie, który posiada mniejszą precyzję

wówczas wartość zostanie zaokrąglona do tej, która jest prezentowana w tej kontrolce.

Jeśli:

- Liczba posiada wybraną liczbę miejsc po przecinku

oraz

- wartość tej liczby jest przekazywana do kontrolki w module Workflow/Repozytorium/innym systemie, który posiada większą precyzję

wówczas w tej kontrolce zostanie wyświetlona ta wartość, a brakujące miejsca po przecinku zostaną uzupełnione zerami.

Zarówno w kontrolkach typu liczba stałoprzecinkowa widocznych na szczegółach dokumentów, jak również na liście dokumentów, liczby są prezentowane zgodnie z ustawieniem parametru *Liczba miejsc po przecinku*, do której będzie zaokrąglana wartość na definicji kontrolek.

Dokumenty

Szukaj

Wszystkie > Faktury zakupu

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	ETAP	PRZEKAŻ	WARTOŚĆ 1	WARTOŚĆ 2	WARTOŚĆ 4
FZ/5/11/2023	Faktury zakupu	1	Przypisany do Ciebie		67,789066	67,78907	5,6700
FZ/4/11/2023	Faktury zakupu	1	Przypisany do Ciebie		86,779845	86,77985	47,2600
FZ/3/11/2023	Faktury zakupu	1	Przypisany do Ciebie		1,123456	1,12346	1,2300

Wartości z kontrolek typu liczba stałoprzecinkowa widoczne na liście dokumentów

W wersji 2024.0.0 nastąpiły również zmiany na definicji kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa w ramach kontrolki typu Dane tabelaryczne – dodano parametr *Liczba miejsc po przecinku*, do której będzie zaokrąglana wartość, który działa analogicznie do parametru dostępnego na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa.

W ramach parametru administrator Comarch DMS wybiera, ile miejsc po przecinku będzie można wpisać w danej kolumnie i do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona wartość.

Parametr przyjmuje wartości od 0 do 6.

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana

Tabela

Nazwa (identyfikator)

Tabela

Prezentuj na całej szerokości

☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Liczba prezentowanych wierszy

3

▲▼

Kolumny

Kolumna 1

Liczba stałoprzecinkowa

▼ ▲ 🗑

Nazwa kolumny

Wartość 5

Identyfikator kolumny

Wartosc5

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

0

▼

[Dodaj](#)

Kolumna typu Liczba stałoprzecinkowa z parametrem „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość”

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana

Tabela

Nazwa (identyfikator)

Tabela

Prezentuj na całej szerokości

☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Liczba prezentowanych wierszy

3

Kolumny

Kolumna 1

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa kolumny

Wartość 5

Identyfikator kolumny

Wartosc5

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

0

Dodaj

0

1

2

3

4

5

6

Wybór wartości z listy w ramach parametru „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość”