

Comarch DMS Lite

W wersji 2023.0.0 wprowadzono nowy tryb działania systemu Comarch DMS – Comarch DMS Lite.


Comarch DMS Light funkcjonuje analogicznie do dotychczasowego Comarch DMS, ale występują w nim pewne ograniczenia.

Różnice występujące w Comarch DMS Lite:

- Możliwe jest utworzenie **maksymalnie 2** obiegu dokumentów
- Dodawanie oraz importowanie dokumentów jest zablokowane, jeżeli na liście obiegu dokumentów znajdują się już 2 obiegi
- Możliwe jest utworzenie **maksymalnie 50** kontrolek w ramach każdego z obiegu dokumentów
- Dodawanie kontrolek jest zablokowane w ramach danego obiegu dokumentów, jeżeli dodano ich już 50 do tego obiegu
- Nie jest możliwe zalogowanie się do Comarch DMS Lite, jeśli:
 - Liczba obiegu dokumentów w systemie jest większa od dwóch
- i/albo
 - Na którymś z obiegu lub na obydwóch obiegach dokumentów dodano więcej niż po 50 kontrolek
- Comarch DMS Lite domyślnie współpracuje z Comarch ERP Optima, dlatego w systemie dostępne są kontrolki elektroniczne, które korzystają z formatek Comarch ERP Optima
- Za pracę systemu Comarch DMS w trybie Lite odpowiada wartość „Lite”, którą należy wprowadzić w kluczu WorkMode w pliku web.config
- Aby korzystać z wersji Comarch DMS Lite, należy posiadać nową licencję


Uwaga

W trybie pracy Comarch DMS Lite nie jest dostępna praca z modułem Repozytorium.




```
34
35 <!-- "strConnectERPComp" - it is necessary to define connection string to ERP XL Postgre SQL company database. NOT NECESSARY IF COMAR
36 <!--<add name="strConnectERPComp" providerName="nppgsql" connectionString="Server=ServerName;Port=PortNumber;Database=DatabaseName;User
37
38 <!-- "strConnectERPConf1, strConnectERPConf2, ... - optional predefined connection strings to ERP Optima configuration databases IN M
39 <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Server=<ServerName>;Database=<DatabaseName>
40
41 </connectionStrings>
42 <appSettings>
43
44 <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
45
46 <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima - value = "Optima", ERP XL - value = "XL", ERP Altum
47 <add key="WorkMode" value="Lite" />
48
49 <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany) single = "false", multicompany = "true" -->
50 <add key="MultiCompany" value="false" />
51
52 <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number on flow chart which will be available in configuration
53 <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
54
55 <add key="PremiumFunctionality" value="true" />
```

Plik web.config z wartością „Lite” wprowadzoną w ramach klucza „WorkMode”



Komunikat wyświetlany przy próbie dodania trzeciego typu obiegu w ramach Comarch DMS Lite

:



Komunikat wyświetlany przy próbie dodania pięćdziesiątej pierwszej kontrolki w ramach Comarch DMS Lite