

Podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent, formatka z listą kontrahentów nie podnosi się

Opis komunikatu:



The screenshot shows the Comarch DMS interface. At the top, there are three icons: a left arrow, a document, and a refresh. Below these is a horizontal line. On the left side, there is a vertical label 'Dokumenty'. The main area contains several controls, each with a plus icon in a circle: 'URL', 'Związane', 'OA', 'Wprowadź FZ', 'Elementy', and 'Kontrahent'. The 'Kontrahent' control is highlighted with a red rectangular box. Below the 'Kontrahent' control is a button labeled 'Dodaj', which is highlighted with a blue rectangular box. Below the controls, there is a table with the following columns: 'LP', 'Towar', 'Ilość', 'Jednostka', 'Cena', 'Wartość', and 'Stawki Vat'.

LP	Towar	Ilość	Jednostka	Cena	Wartość	Stawki Vat
----	-------	-------	-----------	------	---------	------------

Dowiązywanie kontrahenta w Comarch DMS

Możliwe rozwiązania:


Należy sprawdzić w pliku **Web.config** (znajduje się on w

ścieżce: **C:\inetpub\wwwroot\[folder zawierający pliki aplikacji serwerowej]**) ustawienie współpracy w sekcji:

<!-- „WorkMode” – określenie współpracy Comarch DMS z ERP Optima – wartość = „Optima”, ERP XL – wartość = „XL”, bez współpracy z systemem EPR – wartość = „Standalone” ->

<add key="WorkMode" value="XL" />

W kwestii pliku Web.config – zobacz [Plik Web.config](#)



```
40 <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient" connect:
41
42 </connectionStrings>
43 <appSettings>
44   <add key="Version" value="5048505246484651" />
45
46   <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
47
48   <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima .
49   <add key="WorkMode" value="XL" />
50
51   <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompan:
52   <add key="MultiCompany" value="false" />
53
54   <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number o:
55   <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
56
```

Klucz „WorkMode” w pliku Web.config

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)