

Zakładka Ogólne

Pracownicy tworzeni w Comarch BPM (dawniej DMS) są:

- **operatorami natywnymi** (nie występują w systemie Comarch ERP Altum)

lub

- **operatorami występującymi w Comarch ERP Altum**, dodanymi do aplikacji

W prawej sekcji prezentowane są szczegóły (właściwości) działów, pracowników i stanowisk. Istnieje możliwość **zdefiniowania uprawnień operatora oraz jego hasła**.

Dla operatorów natywnych można zmienić imię i nazwisko, wprowadzić adres mailowy oraz hasło. Istnieje również możliwość **zmiany loginu operatora natywnego**, może tego dokonać **tylko** operator z uprawnieniami administratora.

Dla operatorów ERP Altum możliwa jest tylko opcja **dodania adresu mailowego i zmiany imienia i nazwiska**. Zmiany wprowadzane na właściwościach operatora ERP Altum **nie są** zapisywane w bazie Comarch ERP Altum.

Istnieje możliwość **zdefiniowania stanowisk operatora** (zob. dział [Stanowiska](#)). W tym celu należy kliknąć **Dodaj** obok pola *Stanowisko* na karcie pracownika i **wybrać odpowiednie stanowisko** z listy dostępnych stanowisk. Operator może mieć zdefiniowanych **kilka** stanowisk.

Pracownik



OGÓLNEUPRAWNIENIATYPY OBIEGUDANE OSOBOWEAPI

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

AnnaKrol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dyrektor

Główny Księgowy

Kierownik

Księgowy

Kurier

Magazynier

Prezes

Sekretarka

Zastępujący

Data

27.05.2025

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 3

Wybór dla operatora stanowiska z listy

Na zakładce **Ogólne** można również **zdefiniować zastępstwo za danego operatora**. Osobę zastępującą należy **wybrać z listy operatorów**, a następnie **określić przedział czasowy zastępstwa** lub **zastępstwo na czas nieokreślony**. Więcej informacji na temat zastępstw znajduje się w rozdziale [Zastępstwa](#).

Pracownik

OGÓLNEUPRAWNIENIATYPY OBIEGUDANE OSOBOWEAPI

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

Anna Krol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dodaj

Zastępujący

Data

16.08.2023

16.08.2023

☐ Bez ograniczeń

Sekcja zakładki „Ogólne”, w której określa się zastępstwo

W wersji 2023.0.0 zmieniono nazwę parametru Login (SaldeoSMART) na Parametr 1.

W wersji 2025.1.0 w sekcji „Ogólne” wprowadzono dwa dodatkowe pola: „Parametr 2” i „Parametr 3”.

Nowe pola parametrów pozwalają na wprowadzenie dodatkowych informacji, które można później wykorzystać w zapytaniach SQL.

„Parametr 1” to pole DCD_SaldeoLogin z tabeli do.DF_Conf0SDictionary – w ramach parametru można wprowadzać dowolną treść, tak jak w przypadku pozostałych parametrów.

W ramach pól „Parametr 2” i „Parametr 3” operator uprawniony do edycji ustawień pracowników może wpisać dowolną treść z

ograniczoną liczbą znaków. Wprowadzone informacje zostaną po zapisaniu karty za pomocą ikony  **[Zapisz]** wprowadzone do tabeli do. DF_Conf0SDictionary (znajduje się w niej słownik działów i pracowników) w ramach kolumn DCD_Parameter2 (dla pola „Parametr 2”) i DCD_Parameter3 (dla pola „Parametr 3”). Uzupełnienie pól nie jest wymagane.

Uwaga

Po modyfikacji pól należy zapisać kartę przyciskiem  **[Zapisz]**.

The screenshot displays the 'Pracownicy' (Employees) management interface. On the left, a sidebar contains a search bar and a list of employees: Administrator systemu (ADMIN), Administrator2 (Administrator2) (selected), Administrator3 (Administrator3), Anna Maj (AnnaMaj), and Jacek Kowal (JacekKowal). The main area shows the 'Pracownik' (Employee) form. The 'OGÓLNE' (General) tab is active, displaying fields for Login (Administrator2), Imię i nazwisko (Administrator2), Email, Hasło (with a 'Ustaw' link), Stanowisko (with a 'Dodaj' link), Zastępujący (dropdown), Data (27.05.2025), and three parameter fields (Parametr 1, 2, 3). The 'UPRAWNIENIA' (Permissions) tab is also visible. A 'Bez ograniczeń' (No restrictions) checkbox is present below the date field.

Pracownicy – zakładka Ogólne (przykład)

[Powrót do początku artykułu](#)