

Zakładka Ogólne

Od wersji 2025.2.0 możliwy jest import pracowników (zob. [Udostępnienie mechanizmu do pobierania listy pracowników, działów i struktury organizacyjnej dla spółek połączonych z bazami Comarch BPM Standalone](#)).

Zakładka **Ogólne** znajduje się na karcie pracownika.

W **prawej sekcji** prezentowane są **szczegóły (właściwości) działów, pracowników i stanowisk**.

We **właściwościach** sekcji *Pracownicy*:

- definiuje się **uprawnienia operatora oraz jego hasło**,
- można **zmienić imię i nazwisko operatora**
- można **wprowadzić adres mailowy**
- istnieje również możliwość **zmiany loginu operatora natywnego**, może tego dokonać **tylko** operator z uprawnieniami administratora

Istnieje możliwość **zdefiniowania stanowisk operatora** (zob. dział [Stanowiska](#)). W tym celu należy kliknąć **Dodaj** obok pola *Stanowisko* na karcie pracownika i **wybrać odpowiednie stanowisko** z listy dostępnych stanowisk. Operator może mieć zdefiniowanych **kilka** stanowisk.

Pracownik

OGÓLNEUPRAWNIENIATYPY OBIEGUDANE OSOBOWEAPI

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

AnnaKrol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dyrektor

Główny Księgowy

Kierownik

Księgowy

Kurier

Magazynier

Prezes

Sekretarka

Zastępujący

Data

27.05.2025

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 3

Wybór dla operatora stanowiska z listy

Na zakładce **Ogólne** można również **zdefiniować zastępstwo za danego operatora**. Osobę zastępującą należy **wybrać z listy operatorów**, a następnie **określić przedział czasowy zastępstwa** lub **zastępstwo na czas nieokreślony**. Więcej informacji na temat zastępstw znajduje się w rozdziale [Zastępstwa](#).

Pracownik

OGÓLNEUPRAWNIENIATYPY OBIEGUDANE OSOBOWEAPI

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

Anna Krol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dodaj

Zastępujący

Data

16.08.2023

16.08.2023

☐ Bez ograniczeń

Sekcja zakładki „Ogólne”, w której określa się zastępstwo

W wersji 2023.0.0 zmieniono nazwę parametru Login (SaldeoSMART) na Parametr 1.

W wersji 2025.1.0 w sekcji „Ogólne” wprowadzono dwa dodatkowe pola: „Parametr 2” i „Parametr 3”.

Nowe pola parametrów pozwalają na wprowadzenie dodatkowych informacji, które można później wykorzystać w zapytaniach SQL.


„Parametr 1” to pole DCD_SaldeoLogin z tabeli do.DF_Conf0SDictionary – w ramach parametru można wprowadzać dowolną treść, tak jak w przypadku pozostałych parametrów.

W ramach pól „Parametr 2” i „Parametr 3” operator uprawniony do edycji ustawień pracowników może wpisać dowolną treść z

ograniczoną liczbą znaków. Wprowadzone informacje zostaną po zapisaniu karty za pomocą ikony  **[Zapisz]** wprowadzone do tabeli do. DF_Conf0SDictionary (znajduje się w niej słownik działów i pracowników) w ramach kolumn DCD_Parameter2 (dla pola „Parametr 2”) i DCD_Parameter3 (dla pola „Parametr 3”). Uzupełnienie pól nie jest wymagane.

Uwaga

Po modyfikacji pól należy zapisać kartę przyciskiem  **[Zapisz]**.



Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

Administrator (Administrator)

Administrator2 (Administrator2)

Administrator3 (Administrator3)

Jane Grey (JaneGrey)

John Smith (JohnSmith)

operator (operator)

☐ Pokaż archiwalne

Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Login Administrator

Imię i nazwisko Administrator

Email

Hasło [Ustaw](#)

Stanowisko [Dodaj](#)

Zastępujący Administrator2

Data [Ustaw](#) [Ustaw](#)

☒ Bez ograniczeń

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 3

Pracownicy – zakładka Ogólne

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz

dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)