

# Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów

Ukrywanie i odkrywanie kolumn możliwe jest tylko na liście dokumentów w widoku wybranego typu obiegu. Po kliknięciu w

ikonę  aplikacja ukrywa kolumny:

- Nazwa obiegu,
- Nazwa etapu,
- Data przekazania,
- Status,
- Etap,
- Czas na realizację zadania,
- Zostanie przekazany,
- Przekaż.

Na liście dokumentów pozostają kolumny *Numer* i kolumny użytkownika, dla których zaznaczony jest parametr „Pokaż na liście” we właściwościach kontrolki na definicji typu obiegu. Ustawienie jest zapamiętywane i lista jest prezentowana w tym widoku do momentu „odkrycia” kolumn.

Comarch DMS 2023.0.1 [Domyślna spółka] Administrator

Projekt Prefix: PRO

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

**Karta obiegu**

Data: 22.08.2022

Tekst: Sample text

**Kontrolki**

Szukaj

**ZAKŁADKA 1**

Karta obiegu

[Data i godzina] Data

**Data i godzina**

Nazwa wyświetlana: Data

Nazwa (identyfikator): Data

Prezentuj na całej szerokości:

Ustaw kontrolkę na początku wiersza:

Czas: Nie

**Pokaż na liście:**

Inicjowanie wartości: Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Parametr „Pokaż na liście” na właściwościach kontrolki

Comarch DMS 2023.0.1 [P9 Sp. z o.o.] Administrator

Dokumenty Szukaj


NUMER	NAZWA
PR/11/6/2022	
PR/9/6/2022	Dane zanonimizowane
PR/8/6/2022	
PR/7/6/2022	
PR/6/6/2022	
PR/5/6/2022	Zamówienie 1
PR/4/6/2022	Zamówienie 1

Lista dokumentów – ukryte podstawowe kolumny listy dokumentów

# Lista dokumentów

Na zakładce „Lista dokumentów” operator ma możliwość **ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów**.

**Widoczność i szerokości kolumn** mogą być **ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu**.



Okno 'Panel użytkownika', zakładka Lista dokumentów

Na zakładce **Lista dokumentów** znajdują się elementy:



– **zapisanie** ustawionych właściwości listy dokumentów

**Typ obiegu** – w polu należy **wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn**, może przybierać wartość „Wszystkie”

Domyślny układ

**[Domyślny układ]** – za pomocą przycisku można **przywrócić domyślny układ kolumn**



**[Strzałka w górę/Strzałka w dół]** – za pomocą przycisków można **zmienić kolejność wyświetlanych kolumn**



**[Strzałka w lewo/Strzałka w prawo]** – za pomocą przycisków można **przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych**.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów **na zakładce dostępny jest panel „Właściwości kolumny”**, na którym **operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny**, wartość należy podać w pikselach (px) w polu „Szerokość kolumny”.


Uwaga

Zmiana szerokości kolumny **nie jest możliwa** dla kolumny „Numer”.

Film

**Ukrywanie kolumn „Data przekazania” i „Status” dla typu obiegu „Projekt”**

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/08/panelu>



Comarch DMS 2024.2.1 [Domyślna spółka] Administrator

Dokumenty Szukaj

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
<a href="#">PRO/8/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/7/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/6/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/5/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/4/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/3/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/2/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
<a href="#">PRO/1/8/2024</a>	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			

Widok listy dokumentów dla typu obiegu „Projekt” po ukryciu kolumn „Status” i „Data przekazania” na zakładce „Lista dokumentów” na zakładce „Panel użytkownika”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)


---

# Szczegóły dokumentu

Na zakładce „**Szczegóły dokumentu**” znajdują się ustawienia:

**Przekazanie dokumentu** – parametr **odpowiada za akcję wykonaną po przekazaniu dokumentu do następnego etapu**. Parametr może przyjmować wartości:

- **Pozostań na dokumencie** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany.
- **Powrót na listę** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów.
- **Przejdź do następnego dokumentu** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście.



Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

**Tryb pełnoekranowy** – parametr **odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu:**

1. **w trybie pełnoekranowym** – karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „**Tak**”)

lub

2. **w trybie standardowym** – karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „**Nie**”)

**Prezentacja sekcji** – parametr **związany z sekcjami na karcie obiegu**. Przyjmuje wartości:

- **Ostatnio ustawione** – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonany przez operatora na dokumencie danego typu.
- **Zawsze rozwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte.
- **Zawsze zwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte.

**Podpowiadanie etapów** – parametr **służący włączeniu/wyłączeniu mechanizmu podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu**. W części „Proponuj kolejny etap dokumentu” można wybrać opcje:

- **Tak** – wówczas **podpowiadanie kolejnych etapów zostanie włączone** dla wszystkich typów obiegu w bazie
- **Nie** – **podpowiadanie etapów zostanie wyłączone** dla wszystkich typów obiegu w bazie.

W zależności od wartości wskazanej w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumentu”, **sekcja „Zrób wyjątek dla typu obiegu” będzie odpowiadać za włączenie lub wyłączenie podpowiadania etapów we wskazanych typach obiegu:**

1. **Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Tak”,** wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie **wyłączone**.

2. **Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Nie”,** wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie **włączone**.

**Więcej informacji o funkcjonalności podpowiadania etapów domyślnych** znajduje się w artykule [Automatyczne podpowiadanie etapów domyślnych](#).




Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

# Konfiguracja


Na zakładce „**Konfiguracja**” dla administratora dostępna jest opcja „**Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu**”.



The screenshot displays the user interface of Comarch DMS 2024.2.1. At the top, the title bar shows 'Comarch DMS 2024.2.1' and the user 'ADMIN'. The main header area includes 'Panel użytkownika' and a navigation menu with 'LISTA DOKUMENTÓW', 'SZCZEGÓŁY DOKUMENTU', 'KONFIGURACJA', and 'LOGI Z PRACY SYSTEMU'. The 'KONFIGURACJA' tab is active. Below the header, there is a section titled 'Ogólne'. Two configuration options are visible: 'Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu' with a dropdown menu set to 'Nie', and 'Po uruchomieniu systemu wyświetlaj' with a dropdown menu set to 'Stronę startową'. A vertical sidebar on the left contains various system icons.

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na domyślną wartość „Stronę startową”

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość „**Tak**”, to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:



Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na „**Nie**” komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.


W wersji 2023.0.0 w zakładce **Konfiguracja** dodano parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj**, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- *Listę dokumentów* – wówczas **po uruchomieniu** aplikacji


desktop Comarch DMS wyświetlana jest **lista dokumentów**, tak jak do tej pory

- *Stronę startową* – wtedy **po uruchomieniu** aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje **strona startowa**; jest to wartość **domyślna** parametru (zob. Strona startowa)

Parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj** jest widoczny dla **wszystkich** użytkowników.



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na wartość „Listę dokumentów”




Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce „**Konfiguracja**” dostępny jest parametr **Uruchom Comarch ERP Altum w tle** – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

## Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia 'TAK' w parametrze 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'.



Panel użytkownika, widok administratora, zakładka „Konfiguracja” z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

---

# Logi z pracy systemu

W wersji 2024.2.1 w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach



zakładki [Panel użytkownika] została dodana zakładka „Logi z pracy systemu”, widoczna zarówno dla administratora, jak i dla użytkownika bez takich uprawnień.


W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS.

W ramach zakładki „Logi z pracy systemu” dostępne są 1 lub 2 sekcje, w zależności od uprawnień operatora:


- **Logi ogólne** – sekcja, w ramach której operator może zarządzać logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS;
- **Logi z obszaru robotyzacji** – sekcja widoczna tylko w przypadku, gdy na karcie danego operatora na zakładce



[Struktura organizacyjna] przyznano uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”; w ramach sekcji operator może zarządzać logami z zakresu Automatycznego trybu pracy (z wykonywania skryptów w języku C# z konfiguracji automatycznego trybu pracy).




Widok zakładki „Logi z pracy systemu” dla operatora, któremu nie przyznano uprawnień „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”



Widok zakładki „Logi z pracy systemu” dla operatora, któremu przyznano uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”

Po dokonaniu zmian w ramach zakładki przy próbie przejścia do innej zakładki wyświetlany jest następujący komunikat:




Komunikat wyświetlany po dokonaniu zmian przy próbie opuszczenia zakładki

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy wybrać przycisk „Tak”.

## **Sekcja Logi ogólne**





Widok sekcji „Logi ogólne” przed dokonaniem zmian


W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- **Zarządzanie logami z poziomu aplikacji** – wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
  - wybrać opcję w polu „Włącz zapisywanie logów”,
  - zobaczyć zapisane logi w polu „Podgląd logów” i odświeżyć to pole,
  - zapisać plik z logami,
  - usunąć plik z logami;
- **Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
  - nie może wybrać opcji w polu „Włącz zapisywanie logów”,

- nie może zobaczyć zapisanych logów w polu „Podgląd logów” i odświeżać tego pola,
- nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
- nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

## Uwaga


Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji



Widok sekcji „Logi ogólne” po wyborze opcji „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config”


Jeżeli operator wybrał opcję „Zarządzanie logami z poziomu aplikacji”, wówczas powinien kliknąć w pole „Włącz zapisywanie logów”. W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak – wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie – wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.



Włączanie zapisywania logów w sekcji „Logi ogólne”


Jeśli operator wybrał opcję „Tak” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Włączono zapisywanie logów”, a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktop-general.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. C:\temp).



Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów”

wybrano opcję „Tak”

Jeśli operator wybrał opcję „Nie” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Wyłączono zapisywanie logów”, a zapisywanie logów z pracy systemu zostało wyłączone.



Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Nie”

#### Rozmiar pliku z logami:

W ramach pola **[Rozmiar pliku z logami]** widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.


W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole „Podgląd logów” – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano wartość „Tak”
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

## Uwaga

Edycja lub usunięcie zawartości pola „Podgląd logów” nie wpływa na zawartość pliku z logami.



Comarch DMS 2024.2.1 [Domyślna spółka] Administrator

Panel użytkownika

LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU

Logi ogólnie

Zarządzanie logami z poziomu aplikacji Włącz zapisywanie logów Tak Rozmiar pliku z logami: 0,01 MB

Podgląd logów

2024-08-01 12:26:18.7541	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.3
2024-08-01 12:26:18.7541	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.4
2024-08-01 12:26:18.7541	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.5
2024-08-01 12:26:18.7541	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 2
2024-08-01 12:26:18.7710	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 3
2024-08-01 12:26:18.7710	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 4
2024-08-01 12:26:18.7710	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 5
2024-08-01 12:26:18.7930	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 6
2024-08-01 12:26:18.7930	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 7
2024-08-01 12:26:18.8049	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 8
2024-08-01 12:26:18.8049	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 9
2024-08-01 12:26:18.8049	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 10
2024-08-01 12:26:18.8288	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 11
2024-08-01 12:26:18.8328	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 12
2024-08-01 12:26:19.3908	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 13
2024-08-01 12:39:27.6894	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	OnInitialize start
2024-08-01 12:39:27.9728	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	OnInitialize end
2024-08-01 12:39:42.2927	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1
2024-08-01 12:39:42.2927	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.1
2024-08-01 12:39:42.2927	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	4
2024-08-01 12:39:42.3097	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	2
2024-08-01 12:39:42.3097	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.2
2024-08-01 12:39:42.3097	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.3
2024-08-01 12:39:42.3236	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.4
2024-08-01 12:39:42.3236	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.5
2024-08-01 12:39:42.3236	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 2
2024-08-01 12:39:42.3236	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 3

Sekcja „Logi ogólnie” z zawartością pliku z logami widoczną w polu „Podgląd logów”


Nad polem „Podgląd logów” dostępne są następujące ikony:




**[Odśwież]** – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu „Podgląd logów”



**[Eksportuj]** – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z logami, a następnie kliknąć w przycisk **[Zapisz]**.



**[Zapisz]**.




Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami ogólnymi

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat „Plik został pomyślnie wyeksportowany”.

**Uwaga**

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość



wyeksportowanego pliku z logami.




Komunikat wyświetlany, jeśli z powodzeniem skopiowano plik do innej lokalizacji




**[Usuń]** – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?“, w ramach którego dostępne są następujące opcje:

-  **[Usuń]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;
-  **[Anuluj]** lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.



Komunikat wyświetlany po kliknięciu w przycisk „Usuń”

## Sekcja Logi z obszaru robotyzacji



Widok sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” przed dokonaniem zmian


W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:



- **Zarządzanie logami z poziomu aplikacji** – wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
  - wybrać opcję w polu „Włącz zapisywanie logów”,
  - zobaczyć zapisane logi w polu „Podgląd logów” i odświeżyć to pole,
  - zapisać plik z logami,
  - usunąć plik z logami;
- **Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
  - nie może wybrać opcji w polu „Włącz zapisywanie logów”,
  - nie może zobaczyć zapisanych logów w polu „Podgląd logów” i odświeżać tego pola,
  - nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
  - nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

#### Uwaga


Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji



Widok sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” po wyborze opcji „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config”


Jeżeli operator wybrał opcję „Zarządzanie logami z poziomu aplikacji”, wówczas powinien kliknąć w pole „Włącz zapisywanie logów”. W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak – wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie – wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.



Włączanie zapisywania logów w sekcji „Logi ogólne”


Jeśli operator wybrał opcję „Tak” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Włączono zapisywanie logów”, a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktop-robotization.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. *C:\temp*).



Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Tak”

Jeśli operator wybrał opcję „Nie” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Wyłączono zapisywanie logów”, a zapisywanie logów z pracy systemu

zostało wyłączone.



Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Nie”

W ramach pola **Rozmiar pliku z logami:** **[Rozmiar pliku z logami]** widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.

W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole „Podgląd logów” – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano wartość „Tak”
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

Uwaga

Edycja lub usunięcie zawartości pola „Podgląd logów” nie

wpływa na zawartość pliku z logami.

Panel użytkownika Comarch DMS 2024.2.1 [Domyślna spółka] Administrator

LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU

Logi ogólne

Logi z obszaru robotyzacji

Zarządzanie logami z poziomu aplikacji Włącz zapisywanie logów Tak Rozmiar pliku z logami: 0 MB

Podgląd logów

2024-08-01 13:15:52.0926	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:18:07.6278	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:20:41.6183	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:23:28.1184	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:24:08.6118	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:24:59.9254	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:25:24.1048	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:27:19.9824	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:27:29.5158	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:27:37.3922	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:28:37.3473	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 13:28:53.0740	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured
2024-08-01 16:03:58.5846	Dms.CsScript.LocalWorker.Program	Info	cs localworker logger configured

Sekcja „Logi z obszaru robotyzacji” z zawartością pliku z logami widoczną w polu „Podgląd logów”

Nad polem „Podgląd logów” dostępne są następujące ikony:



**[Odśwież]** – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu „Podgląd logów”




**[Eksportuj]** – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z

logami, a następnie kliknąć w przycisk

Zapisz

**[Zapisz]**.



Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami z obszaru robotyzacji

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat „Plik został pomyślnie wyeksportowany”.

#### Uwaga

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość wyeksportowanego pliku z logami.



**[Usuń]** – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?”, w ramach którego dostępne są następujące opcje:

Usuń

- **[Usuń]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;

Anuluj

- **[Anuluj]** lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.