

Imprimante fiscale (option non disponible en version française)

L'application prend en charge de nombreux modèles d'imprimantes, notamment :

- Elzab Mera
- Elzab Omega
- Emar Printo 57T
- Epson TM-T801 FV
- Innova Market,
- Novitus
- Posnet Thermal

Afin de configurer l'imprimante, il faut sélectionner le bouton [**Configuration**] via le menu principal et ensuite [**Imprimante**].



Configuration de l'imprimante

Opérateur connecté: John Smith 14:50

Paramètres du pilote

Fichier du pilote: _____

Imprimantes disponibles : _____

Port série: COM1 _____

Paramètres supplémentaires

Connecter le caissier au démarrage du système: Désactivé

Imprimer le numéro du reçu/de la facture: Désactivé

Imprimer l'EAN du document en tant que code-barres: Désactivé

Imprimer la remise sur les éléments: Activé

Imprimer les factures: Désactivé

Imprimer l'avoir fournisseur: Activé

Imprimer le n° TVA intra du client: Désactivé

Fermer Esc

Sélectionner un fichier

Vérifier la connexion

Valider F3

Fenêtre Configuration de l'imprimante

Afin de configurer correctement l'imprimante, dans la fenêtre affichée dans la section *Paramètres du pilote*, vous devez compléter les champs suivants :

- **Fichier du pilote** – à l'aide du bouton [**Sélectionner un fichier**], indiquez le fichier *Comarch.B2.Printer2.dl* contenant les pilotes des imprimantes. Le fichier se trouve dans le dossier *bin\Drivers* dans le dossier d'installation de Comarch Retail POS et possède l'implantation de plusieurs modèles d'imprimantes fiscales connus.
- **Imprimantes disponibles** – sélectionnez le modèle d'imprimante à partir de la liste déroulante des modèles disponibles pour le fichier du pilote.
- **Port série** – ce champ permet de sélectionner le port auquel l'imprimante est connectée.

Attention

En outre, à des fins d'essai, vous pouvez utiliser le pilote *Comarch.B2.DummyPrinter.dll* qui simule la connexion correcte avec l'imprimante.

La section *Paramètres supplémentaires* comprend les paramètres facultatifs :

- **Connecter le caissier au démarrage du système** – lors du démarrage de l'imprimante, le logiciel imprime une information sur le numéro du point de vente et celui de l'opérateur.
- **Imprimer le numéro du reçu/de la facture** – lorsque le reçu/la facture est établie, l'impression comprend le numéro système du reçu ou de la facture.
- **Imprimer l'EAN du document en tant que code-barres** – le numéro EAN du document sera imprimé sous forme de code-barres.

Attention

L'impression des codes EAN des documents est possible pour les imprimantes Novitus et Posnet dotées de cette fonctionnalité.

- **Imprimer la remise sur les éléments** – l'information sur la valeur de la remise accordée pour l'élément donné est imprimée sur le document.
- **Imprimer les factures** – permet d'imprimer les factures sur l'imprimante. En outre, dans la configuration du système, la fonctionnalité *Fiscalisation des factures* devrait être cochée.

Attention

En cas de l'imprimante fiscale POSNET Thermal HD et des paramètres cochés *Imprimer les factures* et *Imprimer la remise sur les éléments*, il est impossible d'imprimer les factures fiscales avec l'information sur la remise.

- **Imprimer l'avoir fournisseur** – permet d'imprimer les avoirs fournisseur sur l'imprimante dotée de cette fonction. Si l'imprimante ne prend pas en charge des avoirs fournisseurs, Le paramètre est coché par défaut après l'installation de l'imprimante.
- **Imprimer le n° TVA intra du client** – permet d'imprimer le numéro de TVA intracommunautaire du client indiqué dans un document de vente sur l'imprimante fiscale dotée de cette fonction.

L'utilisateur peut aussi tester la connexion à l'imprimante à l'aide du bouton **[Vérifier la connexion]**.



Compteur de passages

Configuration du service de compteur de passages

L'application Comarch Retail POS permet de prendre en charge le compteur d'entrées/de sorties. La configuration du système est possible via la mosaïque [Configuration] → [Compteur de passages].

☰ Configuration

09:31 • Opérateur connecté: Marie Dubois 🔒 🔧 _ ✕



Mosaïque [Compteur de passage]

Attention

Le service des compteurs de passage peut être démarré et installé uniquement sur un seul point de vente POS dans le cadre du même centre. Les données de la base du compteur d'entrées/de sorties sont importées vers la base du point de vente POS sur lequel le service a été installé. Les données sont ensuite synchronisées avec la base de données du système ERP.

Statut du service: **Le service est démarré.**




Configuration du service des compteurs de passage

Adresse IP: localhost
Port: 8199

Pilote des compteurs de passage

Fichier du pilote: Comarch.POS.GateReader.dll



Configuration du service des compteurs de passage

Dans la fenêtre Configuration du service des compteurs de passage, vous pouvez installer, démarrer, arrêter et désinstaller le service des compteurs de passage.



Action possible pour le service

Après l'installation du service, il faut :

- définir l'adresse IP et le port que le service devrait prendre en charge. Grâce à ses paramètres, les autres points de vente POS, dans le cadre du même centre, peuvent charger les informations relatives au nombre d'entrées/sorties.

Configuration du service des compteurs de passage

Adresse IP: localhost





Port: 8199

Section Configuration du service des compteurs de passage

- sélectionner le fichier du pilote à l'aide du bouton **[Sélectionner un fichier]**. Le fichier *Comarch.POS.GateReader.dll* qui se trouve dans le dossier *bin\Drivers*, dans le dossier d'installation Comarch Retail POS est intégré aux compteurs d'entrées/sorties.

Pilote des compteurs de passage

Fichier du pilote: _____





Section Pilote des compteurs de passage

La configuration du pilote des compteurs de passage peut être faite après avoir sélectionné le bouton **[Configurer le pilote]** en indiquant les données de la base des compteurs de passage d'entrées/sorties.

Serveur SQL: _____

Utilisateur SQL: _____

Mot de passe SQL: _____







Configurer le pilote

Affichage des données des compteurs de passage d'entrée/sorties


L'information concernant le nombre d'entrées pendant la journée et pendant la dernière heure est présente dans l'onglet **Récapitulatif de ventes**.

☰ **Dzisiaj: 2018-12-10 11:34:45** ▼ Zalogowany: 12:02 • Maria Boroń 🔒 ✕ _ ✕

 **PLN**

 Przebiegi gotówkowe	 Podsumowanie stanu kasy	 Podsumowanie sprzedaży	 Sprzedaż per kategoria produktu
Sprzedaż łącznie:	229,99 PLN	Ilość wystawionych dokumentów handlowych:	1
Korekty:	0,00 PLN	Ilość wystawionych korekt:	0
Wartość sprzedanych bonów:	0,00 PLN	Ilość sprzedanych bonów:	0
Średnia wartość sprzedaży:	229,99 PLN	Ilość sprzedanych artykułów:	1
Średnia wartość sprzedanych produktów:	229,99 PLN	Średnia ilość artykułów na dokumencie:	1,00
Licznik wejść:			
Ilość wejść w ciągu dnia:	13	Ilość wejść w ciągu ostatniej godziny:	6


Aktualny stan gotówki: 275,89 PLN


 **Zamknij Esc**

 **Lista KP/KW**

 **KW**

 **KP**

 **Odśwież**

 **Zamknij dzień**

Affichage des données enregistrées par le compteur de passages dans la fenêtre Récapitulatif des ventes



Affichage des données sur les

autres points de vente POS

Afin de faire afficher les données concernant le nombre d'entrées/sortie sur les autres points de vente POS de vente au détail (dans le cadre d'un centre), il faut démarrer et configurer la connexion au service dans l'onglet [Configuration] → [Configuration des services] sur chaque point de vente.

☰ Configuration

☰ 09:31 • Opérateur connecté: Marie Dubois 🔒 ✂ _ ✕



Configuration de la connexion au service des compteurs de passage sur les autres points de vente POS dans le cadre d'un centre


Après avoir activé le paramètre *Utiliser le service des compteurs de passage*, il faut taper les mêmes données que vous aviez saisies dans le point de vente POS où le service des compteurs de passage a été installé.

Service des compteurs de passage

Utiliser le service des compteurs de passage Activé

Adresse du serveur

Port



Configuration des services

Exemple

Dans la boutique, il y a quatre points de vente au détail aux codes : POS1, POS2, POS3, POS. Afin d'obtenir les données nécessaires pour les rapports, on a installé des compteurs d'entrées/sorties du fabricant Letronic à l'entrée de la boutique.

Le service des compteurs de passage a été installé sur le point de vente POS installé sur le serveur PCPOINTDEVENTEPOS3. Le service se connecte à la base des compteurs de passage d'entrées/sorties. Les données importées vers la base du point de vente sont présentées sur le point de vente POS3 et transmises lors de la synchronisation du système ERP.

Le directeur de magasin nécessite de présenter les données des compteurs de passage d'entrées/sortie sur chaque point de vente. Pour cela, dans la section *Configuration des compteurs*

de passage, sur il indique dans les champs. localhost et 8919.

Sur les autres points de vente : POS1, POS2, POS3, POS4, dans la configuration des services, les utilisateurs active le paramètre *Utiliser le service des compteurs de passage* et ils remplissent les champs : PCPOINTDEVENTEPOS3, 8919.



En conséquence, les données des compteurs de passage d'entrées/sorties sont transmises aussi bien au point de vente POS3 et au système ERP qu'aux points de vente POS1, POS2 et POS4.

Terminal de paiement

La coopération de l'application Comarch Retail POS avec les terminaux de paiement permet de réaliser des transactions à l'aide du mode de paiement de type *Carte*.

L'application en coopération avec les terminaux de paiement prend en charge les protocoles des fournisseurs suivants :

- eService,
- Elavon,
- Polcard.



Terminal de paiement

Pour configurer le terminal de paiement allez à **[Configuration] → [Terminal de paiement]**.

Terminal de paiement

Fichier du pilote:

Type de connexion:

IP du terminal:

Port:

TCP/IP Port série

0

Paramètres supplémentaires

Délai d'expiration limite de l'opération (ms): 60000

Envoi du rapport de clôture de la journée: Désactivé

Journalisation de la communication: Activé



Voici les champs qui doivent être remplis dans cette section :

- **Fichier du pilote** – à l'aide du bouton [**Sélectionner un fichier**], indiquez le fichier `Comarch.B2.Terminal.NomFournisseurTerminal.dll` de commande du terminal de paiement. Le fichier se trouve dans le dossier `bin\Drivers` dans le dossier d'installation de Comarch Retail POS.
- **Type de connexion** – pour déterminer le type de connexion au terminal : *TCP/IP* ou *Port série*

En cas de type de connexion *TCP/IP*, pour les champs :

- **IP du terminal** – il faut taper IP du terminal de paiement
- **Port** – il faut indiquer le port auquel le terminal est connecté

Pour le type de connexion *Port série* sélectionné, le champ suivant est disponible :

- **Port série du terminal** – il faut indiquer le port COM auquel le terminal est connecté

Attention

À des fins d'essai, vous pouvez utiliser le pilote *Comarch.B2.DummyTerminal.dll* qui simule la connexion correcte avec le terminal.

Attention

Le terminal de paiement Verifone VX 520 fourni par eService fonctionne via RS232 (USB).

L'utilisateur peut aussi tester la connexion au terminal de paiement à l'aide du bouton [Vérifier la connexion].

Dans la section *Paramètres supplémentaires*, vous pouvez définir les paramètres suivants :

- **Délai d'expiration limite de l'opération (ms)** – valeur par défaut 60000 ms (60 secondes) – temps pour réaliser l'opération de paiement avec la carte.
- **Envoi du rapport de clôture de la journée** – le paramètre activé signifie que le terminal va envoyer à la fin de la journée (en fonction du modèle du terminal) les confirmations des paiements.
- **Journalisation de la communication** – si ce paramètre est activé, les fichiers journaux sont enregistrés dans le dossier de fichiers journaux indiqué.

Si vous utiliser le pilot *Comarch.B2.DummyTerminal.dll*, la transaction de paiement avec la carte échoue par défaut. L'utilisateur peut changer le résultat de cette opération en modifiant le fichier *POS2.exe.CONFIG* qui se trouve dans le dossier d'installation de l'application Comarch Retail POS :

<applicationSettings>

<Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>

<setting name="TransactionSuccessful" serializeAs="String">

```
<value>False</value>
```

```
</setting>
```

```
</Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
```

```
</applicationSettings>
```

Vous devriez changer la valeur **False** en **True** et enregistrer le fichier modifié.

Intégration avec Ingenico

Attention

La fonctionnalité concerne uniquement la version française de l'application.

Pour permettre la coopération de l'application Comarch Retail POS avec le terminal de paiement fourni par Ingenico, il est nécessaire d'apporter quelques modifications au fichier texte *POS.exe.CONFIG*. Dans ce fichier, il est nécessaire de décommenter le module suivant

```
<module  assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.dll"  
moduleType="Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.Module,  
Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR"  
moduleName="Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR" />
```

et de commenter le module ci-dessous :

```
<!--  <module  assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.dll"  
moduleType="Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal"  
moduleName="Comarch.POS.Terminal" /> -->
```

Pour assurer une intégration correcte de l'application avec le terminal de paiement et la validation du numéro de chèque, il

est également indispensable d'installer le composant C3 driver sur un point de vente concerné.

Attention

Le téléchargement du composant *C3 driver* est possible pour la version française de la base de données.



Configuration du terminal de paiement

L'intégration avec les terminaux de paiement fournis par Ingenico permet de gérer les paiements de type *Carte*.

Pour configurer le terminal de paiement Ingenico, cliquez sur la mosaïque [Terminal de paiement Ingenico] disponible dans la vue *Configuration*.

☰ Configuration

11:48 • Christine Dubois    



Mosaïque [Terminal de paiement Ingenico]

Dans la fenêtre *Configuration du terminal de paiement Ingenico*, vous devez renseigner les champs suivants :

- **Identifiant du terminal** – code de l'appareil fourni par le fournisseur du terminal
- **Port série du terminal** – port COM auquel le terminal est connecté
- **IP du serveur de transaction** – IP utilisé par le terminal pour se connecter au serveur de transaction
- **Port** – port sur lequel le terminal se connecte au serveur de transaction

☰ Configuration du terminal de paiement Ingenico 09:27 Opérateur connecté: Christine Dubois 🔒 ✖ _ ✕

Terminal de paiement Ingenico

Identifiant du terminal: _____

Port série du terminal: _____

IP du serveur de transaction: _____



Port: 0

Paramètres supplémentaires

Délai d'expiration limite de l'opération (ms): 60000

Envoi du rapport de clôture de la journée: Désactivé

Journalisation de la communication: Activé



Vue de configuration du terminal de paiement Ingenico

Un clic sur le bouton [**Vérifier la connexion**] vous permet de tester la connexion au terminal.

La section *Paramètres supplémentaires* permet de définir les paramètres suivants :

- **Délai d'expiration limite de l'opération (ms)** – valeur par défaut 60000 ms (60 secondes) – temps pour effectuer l'opération de paiement par carte
 - **Envoi du rapport de clôture de la journée** – si ce paramètre est activé, le terminal envoie en fin de journée la confirmation de tous les paiements (en fonction du modèle du terminal).
 - **Journalisation de la communication** – si ce paramètre est activé, les journaux sont enregistrés dans le fichier indiqué.
-

Ouvrir le tiroir

La mosaïque [**Ouvrir le tiroir**] permet d'ouvrir directement le tiroir de caisse à partir de l'application Comarch Retail POS.



Mosaïque Ouvrir le tiroir

Pour utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de définir le périphérique de type *Tiroir* et d'indiquer le périphérique défini dans la configuration du point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard.

Attention

L'option de l'ouverture automatique du tiroir (par exemple lors du calcul de la caisse) peut être modifiée dans le système ERP.



Imprimantes par défaut pour

Les impressions PDF

Afin de déterminer les imprimantes par défaut pour les impressions PDF de différents types de documents, accédez à *Configuration Mappage des impressions*.

☰ Configuration

☰ 13:14 ● Opérateur connecté: Marie Dubois 🔒 🔧 _ ✕



Mosaïque [Mappage des impressions]

Nom de l'impression	Nom du document	Nom de l'imprimante
Commande	Commande client (Sales Order) POS	_____ ▼
Confirmation de la transaction en ligne - récépissé du client	Impression pour le client POS 2.0	_____ ▼
Confirmation de la transaction en ligne - récépissé du vendeur	Impression pour le vendeur POS 2.0	_____ ▼
Consentements du client	Modèle du formulaire de consentement POS 2.0	_____ ▼
Correction de la quantité de la facture	Correctif de la quantité de la facture client (Sales Invoice Quantity Correction) POS	_____ ▼
Correction de la quantité du reçu	Correctif de la quantité du Reçu (Receipt Quantity Correction) POS	_____ ▼
Correction du montant de la facture d'acompte	Correctif montant facture d'acompte client (Advance Sales Invoice Value Correction) POS	_____ ▼
Devis	Devis client (Sales Quote) POS	_____ ▼
Document de caisse	Opération caisse-banque (Cash-bank transaction) POS	_____ ▼
Document d'entrepôt	Mouvement d'entrepôt - (Warehouse Movement -) POS	_____ ▼
Données du client	Modèle du formulaire de consentement POS 2.0	_____ ▼
Échange	Échange (Exchange) POS	_____ ▼
Échange - facture	Échange A4 (Exchange A4) POS	_____ ▼
Facture	Facture client (Sales Invoice) POS	_____ ▼
Facture d'acompte	Facture d'acompte client (Advance Sales Invoice) POS	_____ ▼
Protocole de réception	Rapport d'écart POS 2.0	_____ ▼
Rapport quotidien de l'opérateur	Ticket Z POS	_____ ▼
Réclamation	Protocole de la réclamation (Complaints) POS	_____ ▼
Réclamation	Protocole de réception du retour/de la réclamation POS 2.0	_____ ▼
Reçu	Recu (Receipt) POS	_____ ▼

✕
Fermer
Esc

✓
Valider
F3

Fenêtre Mappage des impressions