


# Lista punktów odbioru

Punkty odbioru to obiekty będące miejscami dostawy i odbioru przez klienta zamówionego towaru. Punkty odbioru są związane z obsługą [zamówień sprzedaży](#), która rozpoczyna się w systemie, natomiast kończy się wydaniem towaru w systemie Comarch POS. Punkt odbioru może być zdefiniowany za pomocą danych kontrahenta, magazynu lub centrum.


Aby otworzyć listę punktów odbioru, należy przejść do menu *Główne*, a następnie z grupy przycisków *Listy słowników* wybrać przycisk [**Punkty odbioru**].



Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Kod	Nazwa punk...	Adres	Telefon	E-mail	Numer Nip	Nazwa obiektu	Typ obiektu	Potwierdzenia	Aktywny
POO1	Dominika Pawł...	Wrocław, 50-9...				Dominika Pawł...	Kontrahent	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO3	HANDEL CA.FO...				1000000100	HANDEL CA.FO...	Centrum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO2	Magazyn Cloth...					Magazyn Cloth...	Magazyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO4	Miłosław Dąbr...	Łódź, 93-424, u...				Miłosław Dąbr...	Kontrahent	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Lista punktów odbioru

Menu listy punktów odbioru zawiera [standardowe przyciski](#) pozwalające na dodawanie/edycję/usuwanie punktów odbioru.



## Menu listy punktów odbioru

Lista punktów odbioru składa się z kolumn:

- **Kod**
- **Nazwa punktu**
- **Adres**
- **Telefon**
- **E-mail**
- **Numer NIP**
- **Nazwa obiektu**
- **Typ obiektu** – typ obiektu wybierany podczas definiowania punktu odbioru, możliwe wartości to *Kontrahent*, *Magazyn* i *Centrum*
- **Potwierdzenia** – zaznaczenie parametru powoduje, że przy złożeniu zamówienia z odbiorem w punkcie odbioru, na adres e-mail punktu wysyłane jest potwierdzenie
- **Aktywny** – zaznaczenie parametru powoduje, że punkt odbioru może być wykorzystywany w systemie
- **Realizacja ZS** – zmiana jego ustawienia jest możliwa w dowolnym momencie pracy z programem dla punktów odbioru o typie magazyn i centrum. Dla punktu odbioru o typie kontrahent parametr jest odznaczony bez możliwości zmiany.

Parametr domyślnie pozostaje odznaczony dla:

- punktów odbioru na bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
- dla nowo dodawanych punktów odbioru

---

## Definiowanie punktu odbioru

Aby dodać nowy punkt odbioru, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad [listą punktów odbioru](#), a następnie z listy rozwijanej wybrać jedną z opcji:

- Kontrahent
- Magazyn
- Centrum

Wówczas zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych w systemie kontrahentów/magazynów/centrów, spośród których należy wybrać pozycję, która będzie punktem odbioru. Po dokonaniu wyboru zostanie otwarty formularz adresowy punktu odbioru składający się z sekcji *Adresy* oraz podzakładek *Kontakty*, *Opis* i *Punkt odbioru*

Adresy
 Tylko aktywne

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Adres	Domyślny	Aktywny
81	Główny			Wrocław, ul. Krasieńskiego 75/6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Typ adresu: Główny Kod:

Nazwa:

Kraj: Polska

Województwo:  

Ulica:

Nr domu:  Nr mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:  Poczta:

Gmina:

Powiat:

Kontakty
Opis
Punkt odbioru

Nazwa punktu:

Szerokość geograficzna:  Długość geograficzna:

Godziny otwarcia	Dni tygodnia	Otwarte od	Otwarte do	Czynny	Uwagi
	=	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
	▶ Poniedziałek - Piątek	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	
	Sobota	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	
	Niedziela	00:00	00:00	<input type="checkbox"/>	

Formularz adresowy punktu odbioru

## Sekcja *Adresy*

Sekcja *Adresy* zawiera listę adresów punktu odbioru. Użytkownik ma możliwość definiowania i dodawania różnych typów adresów punktu odbioru. Dostępne typy adresów to:

- **Główny**
- **Dostawy**
- **Oddziału**
- **Korespondencyjny**
- **Faktury**
- **Zamieszkania**

Aby dodać nowy adres, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w panelu ergonomicznym nad listą adresów, a następnie wypełnić formularz znajdujący się pod listą.

Na liście adresów znajduje się wygenerowany domyślny adres typu *Główny*, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów punktu odbioru, ale tylko jeden adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru *Aktywny* przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) ręcznie poprzez odznaczenie parametru *Aktywny*. Jeśli adres, który został już użyty w systemie, zostanie zmodyfikowany na formularzu punktu odbioru lub na dokumencie, wówczas następuje jego automatyczna archiwizacja. Adres oznaczony jako domyślny dla typu głównego nie może zostać dezaktywowany ani usunięty. Nie można usuwać także adresów, które już zostały użyte w systemie (np. na dokumencie).

## Podzakładki

Podzakładka *Kontakty* zawiera listę danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail, fax itp.) dla każdego adresu oraz umożliwia ich definiowanie.

Podzakładka *Opis* umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących punktu odbioru.

Podzakładka *Punkt odbioru* zawiera dane dotyczące dni i godzin otwarcia punktu odbioru oraz umożliwia ich edycję.


---

## **Realizuj w punkcie odbioru**

Na nagłówku dokumentu ZS dodany parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, który prezentowany jest w przypadku gdy:

- wskazany został punkt odbioru o typie *magazyn*
- wskazany został punkt odbioru o typie *centrum*

Zainicjowany < >

 ZS / 2021 / 00001

Netto: 0,00 PLN  
 Brutto: 0,00 PLN  
 Rabat: 0,00 PLN

Źródło  
 System

Nabywca  
 Nieokreślony

Odbiorca  
 Nieokreślony

Data wystawienia: 2021-06-14      Data aktywacji: 2021-06-14

Data realizacji: 0 dni, 2021-06-14  
 Rezerwuj zasoby  
 Rezerwuj ilości

Magazyn  
 <Wszystkie>

Punkt odbioru:  Realizuj w punkcie odbioru  
 centrum

Płatność  
 Gotówka  
 Płatność przy odbiorze  
 0 dni, EOM      0 dni, 2021-06-14

Status płatności

### Nagłówek dokumentu ZS

#### Uwaga

W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji parametr pozostaje odznaczony na wszystkich zamówieniach bez możliwości zmiany.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *magazyn* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja zgodności magazynu na nagłówku zamówienia z magazynem będącym punktem odbioru. W przypadku:

- **zgodności** – magazyn na nagłówku i subpozycjach pozostaje bez zmian

- **niezgodności** – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie zmiany magazynu na nagłówku i subpozycjach na zgodny z punktem odbioru. W zależności od wybranej opcji:
  - *Tak* – w przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, to zostanie on zaktualizowany na nagłówku i subpozycjach ZS, utworzone zostaną rezerwacje zasobowe/iłościowe/bezzasobowe, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony

#### Uwaga

W przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru nie jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, po potwierdzeniu aktualizacji przez operatora magazyn zostaje zmieniony na nagłówku i subpozycjach, a tworzące przez nie rezerwacje zostają automatycznie zmienione na bezzasobowe.

- *Nie* – magazyn wybrany na dokumencie ZS nie zostaje zaktualizowany, utworzone rezerwacje pozostają bez zmian, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *centrum* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja czy magazyn wybrany na nagłówku zamówienia jest dostępny dla dokumentu ZS w centrum będącym punktem odbioru. Jeżeli:

- **jest dostępny** – parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony
- **nie jest dostępny** – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie operacji usunięcia magazynu w nagłówku zamówienia oraz rezerwacji na jego pozycjach. W zależności od wybranej opcji
  - *TAK* – zaznaczony zostaje parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, usuwany jest magazyn na nagłówku zamówienia oraz jego subpozycjach oraz zwolnione zostają wszystkie rezerwacje

- *NIE* – dokument nie zostaje zaktualizowany, a parametr *Realizuj* w punkcie odbioru zostaje odznaczony
- **nie ma wskazanego magazynu** (wybrana opcja: <Wszystkie>) – wówczas weryfikowane jest czy magazyny na subpozycjach zamówienia są dostępne w centrum wskazanym jako punkt odbioru:
  - *są dostępne lub brak jest wskazanego magazynu* – parametr *Realizuj* w punkcie odbioru postaje zaznaczony
  - *istnieje co najmniej jeden niedostępny magazyn* – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie kontynuowania operacji z opcjami opisanymi w poprzednim punkcie

W przypadku zmiany magazynu w nagłówku ZS, na którym wskazany jest punkt odbioru o typie *magazyn/centrum* wprowadzona została weryfikacja czy na dokumencie zaznaczony został parametr *Realizuj w punkcie odbioru* – jeżeli tak, prezentowane jest pytanie z potwierdzeniem kontynuowania operacji. Po jego akceptacji na nagłówku i subpozycjach zamówienia aktualizowany jest magazyn, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

### **Zmiana ustawienia parametru *Realizuj* w punkcie odbioru na zatwierdzonym zamówieniu**

Zmiana ustawienia parametru *Realizuj w punkcie odbioru* jest możliwa na zamówieniach w stanie *zatwierdzonych* dla operatora należącego do grupy operatorów w uprawnieniach do edycji ZS oraz dla zamówień w *realizacji*, do których wystawiona została zaliczka ale nie wygenerowano żadnego innego dokumentu. W przypadku:

- **odznaczenia parametru** – dokument nie jest dodatkowo aktualizowany
- **zaznaczenia parametru** – uruchamiana jest weryfikacja zgodności magazynu (w przypadku punktu odbioru magazyn)



lub dostępności dla dokumentu ZS w centrum powiązonym z punktem odbioru (w przypadku punktu odbioru centrum)

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, zaktualizowane zostały warunki **widoczności dokumentów ZS**. Na liście zamówień sprzedaży w danym centrum widoczne są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem jest centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- bieżące centrum zostało dołączone do zakładki *Widoczność* na dokumencie ZS w centrum będącym właścicielem dokumentu
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Natomiast w **Comarch POS** na liście zamówień sprzedaży widoczną są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem dokumentu jest centrum bieżące
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum