

Generowanie pliku INTRASTAT


Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki **Dodatki** -> **INTRASTAT**

Menu okna składa się z przycisków:

[Generuj] – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu

[Zamknij] – zamyka okno bez żadnych operacji

Parametry w oknie generowania deklaracji:



Okno generowania Intrastatu

Przywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: *Tak* – *Przywóz* w atrybucie: *Uwzględniaj w deklaracji Intrastat*.

Wywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: *Tak* – *Wywóz* w atrybucie: *Uwzględniaj w deklaracji Intrastat*.

Szczegółowy próg statystyczny – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grupuj pozycje poniżej 200 EUR – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.

Miesiąc – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślną ze słownika uniwersalnego: *Intrastat – Miesiąc*. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu *Intrastat – Miesiąc* jest zbieżna z wartością wybraną w polu *Miesiąc* okna *Generowanie pliku: Intrastat*.

Rok – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślną ze słownika uniwersalnego: *Intrastat – Rok*. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu *Intrastat – Rok* jest zbieżna z wartością wybraną w polu *Rok* okna *Generowanie pliku: Intrastat*.