

Kontrahent domyślny dla centrum/firmy

Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce *Dostępność* dodana została kolumna *Domyślny*. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk [**Dostępność**] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.



Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 S (Pucuf)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka *Dostępność* na karcie kontrahenta

Uwaga


W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie *Domyślny* parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie

parametr na karcie kontrahenta jest:

- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanej firmy głównej
- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*
- zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*

Informacja o powiązaniu z centrum/firmą kontrahencie domyślnym jest prezentowana również z poziomu struktury praw.



Nazwa	Typ	Kontrahent domyślny	Aktywny
☐	☐	Kontrahent domyślny	
☐	☐	☐	<input type="checkbox"/>
		COMARCH	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nieokreślony	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
		Nieokreślony	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
		Kontrahent 2	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>

Struktura praw

Uwaga

Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiegokolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

- zamówień sprzedaży
- paragonów
- faktur sprzedaży
- wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmie, która jest właścicielem dokumentu i automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

- operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent *Nieokreślony* (niezależnie od ustawień domyślności)
- Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu

Uwaga

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do paragonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

- **Nazwa**
- **Imię**
- **Nazwisko**
- **Prefiks oraz numer NIP**
- **REGON**
- **PESEL**

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.