

# Marża na dokumentach

Marża określa zysk/nadwyżkę uzyskiwaną ze sprzedaży towarów. Pilnowanie minimalnej marży nie dopuszcza do sprzedaży towarów i usług poniżej określonego progu wyrażonego procentowo. W systemie jest możliwość zautomatyzowania procesu kontroli marży, dzięki czemu użytkownik nie musi jej sam wyliczać podczas sprzedaży.

Aby kontrola marży odbywała się prawidłowo, należy:

- określić parametr Sposób kalkulacji marży (*System* □ *Konfiguracja* □ *Handel*)
- określić parametr Pilnowanie marży od ceny nabycia (*System* □ *Konfiguracja* □ *Handel*)
- określić procentową wielkość minimalnej marży na karcie artykułu na zakładce *Ogólne* (*Główne* □ *Artykuły*)
- zaznaczyć parametr Marża min. na karcie artykułu na zakładce *Ogólne* dla każdego cennika rozchodowego, dla którego system ma sprawdzać marżę

*Sposób kalkulacji marży* decyduje o tym, w jaki sposób wyliczana jest wartość marży oraz cena końcowa sprzedaży, a także jaki zakres wartości jest dostępny w polu *Minimalna marża* na karcie artykułu. W systemie istnieją następujące sposoby:

## ▪ W stu

**marża [%]** =  $\text{zysk} / \text{cena sprzedaży} = (\text{cena sprzedaży} - \text{koszt zakupu}) / \text{cena sprzedaży}$

**cena sprzedaży** =  $\text{koszt zakupu} / (1 - \text{marża})$

Opcja *Od stu* nie niesie za sobą ograniczeń dla pola *Minimalna marża*. Przy takiej konfiguracji wielkość określona w tym polu stanowi procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do ceny zakupu/nabycia (założenie: cena zakupu/nabycia = 100%).

## ▪ Od stu

**narzut** [%] =  $\text{cena sprzedaży} / \text{koszt zakupu} - 100\% = (\text{cena sprzedaży} - \text{koszt zakupu}) / \text{koszt zakupu}$

**cena sprzedaży** =  $\text{narzut} * \text{koszt zakupu} + \text{koszt zakupu}$

W przypadku opcji *W stu* dopuszczalny zakres wartości dla pola *Minimalna marża* to przedział 0 – 100. Przy takiej konfiguracji zdefiniowana w tym polu wielkość określa procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do końcowej ceny sprzedaży (założenie: cena sprzedaży = 100%).

Jeśli użytkownik ręcznie zmieni cenę końcową pozycji na wartość niezgodną z założeniami marży minimalnej, to podczas próby zapisu:

- obok wartości pozycji pojawi się czerwony wykrzyknik sygnalizujący błąd
- użytkownik zostanie poinformowany, jaka powinna być minimalna wartość sprzedaży danego artykułu, aby została osiągnięta minimalna marża
- na dokumentach korygujących system uniemożliwi skorygowanie wartości artykułu, aby marża była niższa od minimalnej marży

Marża minimalna jest kalkulowana tylko, jeśli na dokument pobrano zasoby. W przypadku ZS bez zasobów oraz FS i PAR na braki, system nie kontroluje minimalnej marży, gdyż nie jest znany koszt zakupu.

## **Kontrola marży minimalnej przy generowaniu dokumentów**

Na definicji dokumentu OS/ZS (*Struktura firmy* □ edycja wybranego centrum/firmy □ *Dokumenty* □ OS/ZS) dodany został parametr *Kontrola marży minimalnej* przy generowaniu dokumentów. Jest on domyślnie odznaczony zarówno podczas

konwersji, jak i podczas kreowania nowej bazy. W zależności od tego, czy parametr jest:

- **zaznaczony** – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS sprawdza, czy zostały spełnione warunki marży minimalnej, jeśli nie, to cena może być modyfikowana w stosunku do ceny na dokumencie źródłowym o marżę minimalną
- **odznaczony** – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS nie sprawdza, czy warunki marży minimalnej zostały spełnione. Wartości są przenoszone z dokumentu źródłowego.